9 Linux als File- und Print-Server für Windows-Clients

In mehrschichtigen Client-Server- oder Thin-Client-Umgebungen lassen sich

- die Benutzerschicht,
- die Verarbeitungsschicht und
- die Ebene der Datenhaltung

unterscheiden.

In reinen Linux-Umgebungen ist es üblich, das Network File System (NFS) zum Dateiaustausch zu verwenden, soweit man nicht per FTP auf andere Linux-Server zugreift. NFS ist für den Multi-User-Betrieb unter Unix ausgelegt. Die Server-Komponente von NFS ist Bestandteil des SUSE-Linux-Kernels. Für Windows-PCs ist den Autoren keine freie Client-Software bekannt, jedoch etliche kommerzielle NFS-Clients wie z. B. Hummingbird Exceed (http://www.hummingbird.com).

Wenn Sie ohne kommerzielle Software Daten zwischen einem Linux-Server und einem Windows-PC austauschen wollen, können Sie Samba verwenden.

Samba ist eine freie Version eines Server Message Block-Servers. Das Server Message Block-Protokoll (SMB) basiert auf der Softwareschnittstelle NetBIOS. Es bietet Windows-PCs über das Transportprotokoll TCP/IP die gewünschten Datei- und Druckdienste. Zudem können Linux-Server anderen PCs ihre Druckdienste zur Verfügung stellen.

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie mit Samba einen Linux-Server im Netz zu einem Dateiund Druckserver für Windows-PCs machen.

Mit Linux und Samba gewinnt man im Vergleich zu Rechnern mit Microsofts Serverbetriebssystemen mehr Stabilität und höhere Datensicherheit, spart Lizenzkosten und unterwirft sich weder Update-Zwängen noch knebelnden Verträgen.

Dieses Kapitel befasst sich mit den folgenden Arbeitsschritten:

- Vorarbeiten (9.1),
- Planen von Linux-Servern für Datei- und Druckdienste (9.2),
- Passwortverschlüsselung (9.3),

- Samba-Passwörter (9.4),
- Konfiguration des Samba-Servers (9.5),
- Freigaben (9.6),
- Drucken von Windows-Clients (9.7),
- Domain-Logons (9.8),
- Samba-Server als Mitglied einer Windows NT/2000/2003-Domain (9.9),
- Informationsquellen (9.10).

9.1 Vorarbeiten

Die Standardkonfiguration von OpenSUSE installiert nur das Paket samba-client, nicht jedoch das Serverpaket samba. Installieren Sie das Paket mit YaST nach. Sie finden es in der Paketgruppe *Netzwerk*. Für die folgenden Konfigurationsschritte sollten Sie zusätzlich die Dokumentation samba-doc installieren. Sie finden sie entweder über die Paketgruppe *Alle Pakete* oder über den Filter *Suche*.

9.1.1 Vorarbeiten am Linux-Server

Nach der Installation müssen Sie Ihren Samba-Server konfigurieren und an die Infrastruktur Ihres lokalen Netzes anpassen. Seine Konfigurationsdatei /etc/samba/ smb.conf ist ähnlich wie eine .ini-Datei von Windows aufgebaut.

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
printing = cups
printcap name = cups
```

Die Datei gliedert sich in unterschiedliche Abschnitte, die jeweils mit einem Bezeichner beginnen, der in eckigen Klammen gesetzt ist. Der angegebene Ausschnitt zeigt den Anfang des Abschnitts *global*. Danach kommt jeweils eine Option (z. B. *workgroup*) und nach einem Gleichheitszeichen der zugehörige Wert (hier *WORKGROUP*). Die Namen der Optionen und deren Werte dürfen Leerzeichen enthalten.

Die folgenden Abschnitte führen Sie schrittweise in die Samba-Konfiguration ein.

Damit die zugehörigen Serverprogramme (Dämonen) smbd (server message block daemon) und nmbd (Netbios nameserver daemon, Nameserver für Windows Rechnernamen) beim Booten des Servers mitstarten,

• sollte man entweder mit dem YaST-Runlevel-Editor die Dienste smb und nmb aktivieren

• oder an der Konsole als root-Benutzer Folgendes eingeben:

```
insserv smb
insserv nmb
```

Nach diesen Schritten starten Sie den Samba-Server von Hand mit

rcsmb start
rcnmb start

9.1.2 Vorarbeiten bei Windows 9x

Außer TCP/IP muss auf den Windows-PCs der Client für Microsoft-Netzwerke installiert sein, damit Samba genutzt werden kann.

Um zu überprüfen, ob beides installiert ist, gehen Sie auf einem Windows 9x-PC in der *Systemsteuerung* zur Option *Netzwerk* und vergewissern sich in der Registerkarte *Konfiguration*,

- dass der Client für Microsoft Netzwerke installiert ist und
- darauf in den Eigenschaften von TCP/IP in der Karteikarte *Bindungen*, dass der Client für Microsoft-Netzwerke ausgewählt ist.





Damit Windows-PCs auf Samba-Server zugreifen können, müssen sie alle der gleichen Arbeitsgruppe angehören und unterschiedliche Namen haben.

272 9.1 Vorarbeiten

Überprüfen und korrigieren Sie auf den Windows-PCs die Einträge in der Karteikarte *Identifikation* des Dialogs *Netzwerk*, den Sie oben schon über *Start* • *Einstellungen* • *Systemsteuerung* aufgesucht haben.

Netzwerk ?X
Konfiguration Identifikation Zugriffssteuerung
Anhand der folgenden Informationen wird Ihr Computer im Netzwerk identifiziert. Geben Sie den Computernamen, den Namen der Arbeitsgruppe und eine kurze Beschreibung des Computers ein.
Computername: ROSINE
Arbeitsgruppe: LOKALES-NETZ
Beschreibung:
Abbrechen

Abbildung 9.2: Windows9x-Identifikation

9.1.3 Vorarbeiten bei Windows XP

Auf Rechnern mit Windows XP oder Windows Vista kommt man auf etwas anderen Wegen an die entsprechenden Einstellungen.

Die Installation des Clients für Microsoft-Netzwerke können Sie unter Windows XP prüfen, wenn Sie über das Kontextmenü die Eigenschaften der *LAN-Verbindung* aufrufen.

🚣 Eigenschaften von LAN-Verbindung	<u>? × </u>
Allgemein Authentifizierung Erweitert	
Verbindung herstellen über:	
VMware Accelerated AMD PCNet Ad Konfigurieren	n
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:	
Client für Microsoft-Netzwerke Datai und Druckoftrajaska für Microsoft Netzwarka	
 ☑ □ Dater und Drackenneigabe für Microsoftweizweike ☑ □ □ QoS-Paketplaner 	
Internetprotokoll (TCP/IP)	
Installieren Deinstallieren Eigenschafter	en 🔤
Beschreibung	
Ermöglicht den Zugriff auf Ressourcen in einem Microsoft-Netzwerk.	
🔲 Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen	
Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschränkte og keine Konnektivität besitzt	oder
OK Abbrev	
	Additiong 9.3: WindowsXP-Bindungen

Der Weg zu Computer- und Arbeitsgruppennamen ist bei XP versteckt in der Menüfolge *Systemsteuerung* • *System* • *Computername*. Klicken Sie hier auf *Ändern*, dann gelangen Sie in das entsprechende Menü.

Computernamen ändern		? ×
Sie können den Namen und Mitgliedschaft dies ändern. Dies kann Auswirkungen auf Zugriffsre Netzwerkressourcen haben.	es Compu chte auf	iters
Computername:		
ROSINE		
, Vollständiger Computername: ROSINE,		
	Weite	re
Mitglied von		
C Domäne:		
 Arbeitsgruppe: 		
LOKALES-NETZ		
	Abbred	hen

274 9.1 Vorarbeiten

9.1.4 Vorarbeiten bei Windows Vista

Bei Vista sind die Wege zu den Einstellmöglichkeiten im Vergleich zu XP etwas verändert worden. Die Installation des Clients für die Microsoft-Netzwerke finden Sie unter *Systemsteuerung* • *Netzwerkverbindungen* • *LAN-Verbindung* • *Eigenschaften*.

🖟 Eigenschaften von LAN-Verbindung
Netzwerk
Verbindung herstellen über:
VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
Konfigurieren
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
 ✓ Client für Microsoft-Netzwerke ✓ OoS-Paketplaner ✓ Datei und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke ✓ → Intemetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6) ✓ → Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) ✓ → E/A-Treiber für Verbindungsschicht-Topologieerkennun ✓ Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung
Installieren Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung Ermöglicht den Zugriff auf Ressourcen in einem Microsoft-Netzwerk.
OK Abbrechen

Abbildung 9.5: Vista-Bindungen

Der Weg zu den Computer- und Arbeitsgruppennamen ist bei Vista über Systemsteuerung • System • Einstellungen für Computernamen.... zu finden. Klicken Sie hier auf Einstellungen Ändern und dann im nächsten Fenster unter Computername nochmals auf Ändern, so gelangen Sie in das entsprechende Menü.

Computernamen ändern
Sie können den Namen und Mitgliedschaft dieses Computers ändern. Dies kann Auswirkungen auf Zugriffsrechte auf Netzwerkressourcen haben.
Computername:
ROSINE
Vollständiger Computername: ROSINE.
Mitglied von
O Domâne:
Arbeitsgruppe:
LOKALES-NETZ
OK Abbrechen



9.1.5 Arbeitsgruppen

Die Samba-Konfiguration von OpenSUSE ist für eine Arbeitsgruppe namens WORKGROUP voreingestellt. Wenn Sie für Samba das NT-Domänensicherheitsmodell wählen, tragen Sie hier am besten den Namen der NT-Domäne ein. Die folgenden Ausführungen nutzen eine Arbeitsgruppe namens LOKALES-NETZ.

Sofern Samba bereits gestartet ist, sehen Sie jetzt schon in der Netzwerkumgebung der Windows-PCs den oder die Linux-Server. Wenn nicht, hilft es häufig, den Windows-PC neu zu starten oder mit der Suchfunktion von Windows nach den Servern zu suchen, eventuell auch über die IP-Adresse. Da der Windows-PC, der die Liste aller in der Arbeitsgruppe vorhandenen Rechner verwaltet, diese Liste in Intervallen aktualisiert, kann dies bis zu 15 Minuten dauern.

Sollte auch nach einer angemessenen Wartezeit kein Zugriff auf den Samba-Server möglich sein, dann hilft ein Blick in die Log-Dateien meist weiter. Die Log-Datei für den smbd finden Sie unter /var/log/samba/log.smbd, die für den nmbd unter /var/log/samba/log.nmbd. Eventuelle Fehler in der Konfigurationsdatei können Sie mittels

testparm

überprüfen. Das kleine Hilfsprogramm überprüft die Konfigurationsdatei für Sie und zeigt die ermittelten Einstellungen und Freigaben an.

9.2 Planen von Linux-Servern für Datei- und Druckdienste

Daten sind das wertvollste Gut aller Organisationen, sie sind wertvoller als Anwendungen. Ein Verlust der Daten kann das Überleben einer Firma gefährden. Dem sicheren Speichern von Daten muss man also viel Sorgfalt widmen.

Bei der Serverhardware für die Datenhaltung sollte man am wenigsten sparen; SCSI-Systeme mit Raid-Controllern und im laufenden Betrieb auswechselbaren Netzteilen und Festplatten sowie sofort verfügbaren Reserveplatten sind für wertvolle Daten genauso essenziell wie Systeme zur Datensicherung.

Beim Planen der Installation sollten Sie darauf achten, dass Benutzer das System nicht absichtlich oder versehentlich in die Knie zwingen können. Dazu gehört sorgfältiges Planen der Dateisysteme.

Zumindest sollten Sie das Root-System nicht zur Datenhaltung zur Verfügung stellen. Böswillige oder unvorsichtige Benutzer könnten sonst die Root-Partition vollschreiben und damit das System zum Stillstand bringen.

Disk-Quotas (siehe Kapitel 3) sorgen dafür, dass Benutzer keine zu großen Teile der Festplatten in Beschlag nehmen können.

9.2.1 Die Identitäten von Samba

Samba stellt Freigaben (Shares) bereit und kann mit verschiedenen Identitäten beeinflussen, wer wann und wie prüft, ob ein Windows-Client auf eine Freigabe auf einem Linux-Server zugreifen darf.

Diese kann man global oder individuell oder durch einen eigenen Samba-Server regeln. Die Einstellung erfolgt jeweils über den Eintrag security= in der zentralen Samba-Konfigurationsdatei /etc/smb.conf. Für security= stehen Ihnen die folgenden Werte zur Verfügung:

- share,
- user,
- server,
- domain und
- ads.

Im einfachsten Fall

security = share

gliedert sich Samba in einem Windows-9x-Peer-to-Peer-Netzwerk als weiterer Rechner einer Arbeitsgruppe ein. Dort verhält er sich bei der Zugriffskontrolle wie ein Windows-9x-PC, bei dem auf der Registerkarte Zugriffssteuerung der Netzwerkeigenschaften die Option Zugriffssteuerung auf Freigabeebene aktiv ist.

Beim Aufbau der Verbindung zwischen der Freigabe auf dem Linux-Server und dem Windows-PC schickt der Windows-Rechner lediglich ein Passwort an Samba. Um die Sicherheitsregeln bei Linux nicht zu verletzen, bei denen Benutzer eine Kombination aus Benutzernamen und Passwort angeben müssen, versucht Samba so lange, ein solches Paar zu finden, bis es entweder den Zugriff gewährt oder aber verhindert.

Eine weitere Variante der Zugriffskontrolle ist der Zugriff auf Benutzerebene durch den Eintrag

security = user

in der Datei smb.conf, der Voreinstellung für Samba seit der Version 2.0. Hierbei vergleicht Samba das beim Verbindungsaufbau vom einem Benutzer angegebene Paar aus Benutzername und Passwort mit Einträgen einer lokalen Benutzerdatenbank auf dem Linux-Server. Das bedeutet, dass Samba die Daten auf der Maschine überprüft, auf der sich die Freigabe befindet. Wenn sich mehrere SMB-Server in einem Netzwerk befinden, muss man mühselig die Benutzerkonten auf jedem Samba-Server einrichten und pflegen.

Ein eigener Samba-Server kann als dritte Variante im Mittelpunkt alle Zugriffsanfragen der anderen Server entgegennehmen, um diese zentral zu authentifizieren. Dies erreicht man durch die Einträge:

security = server
password server = name1, name2

wobei man zusätzlich zum geänderten Eintrag bei security auch den Netbios-Namen eines oder mehrerer Samba-Server (hier im Beispiel name1, name2) angeben muss, der bzw. die die Authentifizierung durchführen.

Als vierte Variante kann man den Samba-Server zu einem vollwertigen Mitglied einer Windows NT-Domäne machen. Hierzu muss man in smb.conf drei zentrale Parameter einstellen:

```
security = domain
password server = pdc, bdc
workgroup = nt-domain-name
```

Der Eintrag security erhält den Wert domain und der Eintrag password-server die Namen des primären NT-Domänencontrollers (PDC) und, falls im Netzwerk vorhanden, den oder die Namen eines oder mehrerer Backup-Domänencontroller (BDCs). Man kann den Eintrag password-server auch weglassen. In diesem Fall nimmt Samba die Standardeinstellung password-server = * und sucht selbst den zuständigen Server. Der in der SUSE-Distribution auf TUX-NET voreingestellte Eintrag workgroup muss den Namen der Windows-NT-Domäne erhalten. In dieser Variante nimmt der Samba-Server an den Vertrauensbeziehungen innerhalb des Windows NT-Netzwerkes so teil, als wenn er ein NT-Server wäre. Der Samba-Server authentifiziert hierbei nicht mehr

278 9.3 Passwort-Verschlüsselung

selbst, sondern delegiert dies an den Windows-NT-Domänencontroller. Abschnitt 9.9 beschreibt die hierzu auf dem Domänencontroller und auf dem Linux-Server erforderlichen Vorbereitungen.

Die letzte Variante security = ads ermöglicht es, die Benutzer über das Kerberos-Protokoll zu authentifizieren. Diese hier nicht besprochene Variante setzt ein installiertes und konfiguriertes Kerberos- System voraus.

Wählen Sie in der Praxis das Sicherheitsmodell, das den Sicherheitsanforderungen des bereits bestehenden oder von Ihnen einzurichtenden Netzwerks am besten entspricht. Weitere Informationen in den folgenden Abschnitten wollen Ihnen bei der Entscheidung helfen.

9.3 Passwort-Verschlüsselung

Die ersten Windows-Versionen haben die Anmeldedaten unverschlüsselt im Netz übertragen. Erst mit den späteren Versionen kam die Möglichkeit der Verschlüsselung hinzu. Aus Kompatibilitätsgründen bieten daher Samba und auch die Serverversionen von Windows beide Möglichkeiten an.

Will man auf den Linux-Rechner in der Netzwerkumgebung mit einem

- Windows 98–Rechner oder
- einem Rechner mit einer neueren Windows 95-Version oder
- einem Windows NT-Rechner ab Servicepack 3 oder
- einem Windows 2000-, Windows XP- bzw. Windows Vista-Rechner

zugreifen, so fragt der Windows-Rechner nach einem Passwort.

Hierbei kann es geschehen, dass der Anmeldedialog auf dem Windows-PC das angegebene Passwort ablehnt, da diese Windows-Versionen in ihrer Voreinstellung verschlüsselte Passworte verwenden, der Samba-Server die Passworte aber eventuell im Klartext erwartet.

Auf eins von beiden muss man sich daher einigen:

Entweder schaltet man auf den Clients das Verschlüsseln der Passworte aus oder auf allen Servern ein. Wofür Sie sich entscheiden, sollten Sie von Ihrem Sicherheitsbedürfnis abhängig machen. Beachten Sie, dass unverschlüsselt übertragene Passwörter abgehört werden können. Wenn Sie einen Samba-Server in eine Windows NT-Domäne integrieren, sollten Sie verschlüsselte Passwörter verwenden, da dies die Voreinstellung des Domänencontrollers ist.

9.3.1 Passwortverschlüsselung am Client ausschalten

Um das Verschlüsseln von Passworten auf der Client-Seite auszuschalten, gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Entweder kann man die Datei /usr/share/doc/packages/samba/registry/ <Betriebssystem>_Plain Password.reg auf dem Umweg über eine Diskette vom Linux-Server auf den Windows-PC kopieren. Diese Datei führt man anschließend durch Anklicken auf dem Windows-PC aus. Nach einem Reboot sendet Windows Passworte im Klartext.
- Auf einem Windows 98-Rechner installiert man von der Windows 98-CD die Datei \tools\mtsutil\ptxt_on.inf. Rechtsklicken Sie dazu im Explorer auf die Datei und wählen Sie dann *Installieren*. Nach einem Windows-Neustart sollten Sie Ihr Ziel erreichen.
- Bei Windows 2000/XP-Rechnern kann man in der Systemsteuerung unter Verwaltung den Eintrag lokale Sicherheitsrichtlinie • lokale Richtlinien • Sicherheitsoptionen • Microsoft-Netzwerk (Client): Unverschlüsseltes Kennwort an SMB-Server von Drittanbietern senden aktivieren und dann den Windows-PCs neu starten.

9.3.2 Passwort-Verschlüsselung am Linux-Server einschalten

Auf dem Linux-Server kann man das Verschlüsseln von Passworten durch den folgenden Eintrag in der /etc/samba/smb.conf einschalten, was der Vorgabe entspricht:

encrypt passwords = yes

Die Autoren empfehlen dieses Vorgehen, da Rechner mit Windows 2000 und Windows XP Professional nur mit dieser Einstellung eine Domänenanmeldung an einem Samba-Server machen können.

9.4 Samba-Passwörter

Um auf dem Linux-Server, der nicht an der Sicherheitsüberprüfung einer Windows NT-Domäne teilnimmt, verschlüsselte Passworte zu aktivieren, muss man zusätzlich zur Systempasswort-Datei des Linux-Systems eine eigene Samba-Passwortdatei /etc/samba/smbpasswd führen. Mit dem Befehl smbpasswd -a <loginname> (Beispiel: smbpasswd -a uwe) fügt man einen neuen Benutzer in diese Datei ein und legt sein Passwort für das Samba-System fest. Dieser Benutzer muss bereits als Unix-Benutzer vorhanden sein.

Passwortdateien synchronisieren

Wenn nun ein Benutzer sein Passwort ändert, dann muss sichergestellt sein, dass diese Änderung sowohl in der Samba-Passwortdatei als auch der System-Passwortdatei erfolgt, die Passwort-Dateien also synchron bleiben. Bei OpenSUSE erreichen Sie eine automatische Synchronisierung mit folgenden Zeilen in der Datei /etc/samba/ smb.conf.

```
passwd program = /usr/bin/passwd %u
pam password change = yes
unix password sync = Yes
```

9.5 Samba-Server konfigurieren

Den Samba-Server konfigurieren Sie komplett über die Datei /etc/samba/smb.conf.

Sie können diese Datei entweder direkt auf dem Linux-Server mit einem Editor, mit YaST oder von einem beliebigen PC im Netzwerk mit dem Programm swat (*samba web administration tool*) bearbeiten.

9.5.1 Das YaST-Modul Samba-Server

Die Samba-Konfiguration mit YaST besitzt den Vorteil, dass sie Tippfehler weitestgehend verhindert. Sofern man seine Samba-Konfiguration nicht einfach aus einer Vorlage heraus in die Konfigurationsdatei kopiert, ist YaST also eine große Hilfe.

Das Konfigurationsmenü besteht aus drei Reitern; im ersten Reiter geht es um den Start von Samba und die zugehörigen Firewall-Einstellungen.

📱 YaST2 <2> 🍥					×
📳 Samba-Konfigura	tion				
Start	Freigaben	Identität]		
Service starten					
Firewall-Einstellungen Firewall-Port öffnen Der Firewall-Port ist auf den s	Firewall- <u>D</u> etails gewählten Schnittstellen geöffnet				
L					
Hilfe		Abbreche	n <u>Z</u> urück	<u>B</u> eende	n

Abbildung 9.7: Samba-Konfiguration mit YaST: Start

Im zweiten Reiter dreht es sich um die Freigaben, also die Verzeichnisse bzw. Dienste, welche der Samba-Server den anderen Rechnern im Netz zur Verfügung stellen soll.

YaST2 <2	> 3								_ 0	X
🔄 Samb	a-Konfig	uratio	n							
	Start		Freigaben			Identität				
Verfügbare F	reigaben								<u>F</u> ilter	•]
Status 🗸	Nur-Lesen	Name	Pfad	Anm	erkung	_	_			1
Aktiviert	Ja	printers	/var/tmp	All Pi	rinters					i -
Aktiviert	Ja	print\$	/var/lib/samba/drivers	Print	er Drivers					
Aktiviert	Nein	groups	/home/groups	All gr	oups					
Aktiviert	Nein	users	/home	All us	sers o Diroctorio					
Aktiviert	Nein	nomes	%н	Netw	e Directorie ork Profiles	s Service				
, and the second second	146111	promeo		11011	on romes	5611166				
									[
<u>H</u> inzufügen	Bearbeit	en <u>l</u>	öschen				Um	benennen	Status <u>w</u> echselr	1
Freigabe d	urch Benutze	r								
Benutzer	n die Freigab	e ihrer Ve	rzeichnisse erlauben							
Zulässio	e Gruppe									
users										
Maximal	e Anzahl an Fi	reigaben								
100									A •	
Hilfe							Abbrech	ien <u>Z</u> ur	ück <u>B</u> eende	n

Abbildung 9.8: Samba-Konfiguration mit YaST: Freigaben

OpenSUSE hat hier bei der Installation schon mehrere Einstellungen vorgenommen. Von diesem Reiter aus lassen sich die vorhandenen Freigaben bearbeiten, neue Freigaben hinzufügen und überflüssige Freigaben löschen.

Der dritte Reiter namens Identität ähnelt den entsprechenden Masken bei Windows.

📱 YaST2 <2> 🥥				_
Samba-Konfiguratio	on			
Start	Freigaben	Identität	1	
- Grundeinstellungen]			
Name für Arbeitsgruppe oder Do	main			
LOKALES-NETZ				
Domain <u>C</u> ontroller				
Kein DC	•			
NetBIOS- <u>H</u> ostname				
boss				
Finde WINS-Server via DHCP w	ieder			
Erweiterte Einste	llungen 👻			
Hilfe		Abbrech	en <u>Z</u> urück	<u>B</u> eenden

Abbildung 9.9: Samba-Konfiguration mit YaST: Identität

Hier finden sich die Einstellungen für den Rechnernamen, den die Windows-Rechner in ihrer Netzwerkumgebung sehen werden und die Einstellungen für die Arbeitsgruppe bzw. Domäne.

Etwas versteckt sind von hier aus auch die globalen Einstellungen für Samba zu finden. Dazu klicken Sie im Reiter *Identität* auf *Erweiterte Einstellungen...* und dann auf *Globale Einstellungen für Experten.*

Hier finden Sie alle vorhandenen Einstellungen aus dem Abschnitt global der smb.conf. Um eigene Einstellungen zu ergänzen, klicken Sie auf *Hinzufügen*. Dann öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie aus den Samba-Parametern den passenden aussuchen können. Im nächsten Schritt können Sie dann den zugehörigen Wert eingeben.

YaST2 <2>					×
📳 Manuelle Konfig	uration für E	Experten			
Option printcap cache time netbios name cups options printing logon drive workgroup logon path map to guest printcap name usershare allow guests logon home <u>Hinzufügen</u> Bearbeit	Wert 750 boss raw cups P: LOKALES-NE W%L\yrofiles\ Bad User cups Yes W%L\%U\9xpr	YaST2 <3> ② ? x sewahite Option disable spoolss display charset dns proxy domain master dos charset enable rid algorithm encrypt passwords enumports command get quota command			
Hilfe			<u>A</u> bbrechen <u>Z</u> urück	<u>o</u> ĸ	

Abbildung 9.10: Samba-Konfiguration mit YaST: Globale Einstellungen

9.5.2 Swat

Swat ist Bestandteil des Samba-Paketes und damit inzwischen auf Ihrem Server installiert. Bevor Sie im Netz mit swat arbeiten können, müssen Sie den Dienst swat mit YaST unter *Netzwerkdienste* • *Netzwerkdienste* (*xinetd*) freischalten. Zusätzlich müssen Sie in der Datei /etc/xinetd.d/swat den Eintrag

only_from = 127.0.0.1

mit dem Zeichen # auskommentieren.

only_from = 127.0.0.1

oder besser durch Ihr lokales Netzwerk ersetzen,

only_from = 192.168.1.0/24

damit Sie auch von anderen Rechnern im eigenen Netz aus auf swat zugreifen können.

Der Befehl

rcxinetd restart

macht die Änderung wirksam.

Das anfängerfreundliche swat startet man dann über einen beliebigen Browser. Geben Sie in der Adressleiste eines Browsers auf einem Windows- oder Linux-PC ein:

http://<IP-Adresse des Linux-Servers>:901/

284 9.5 Samba-Server konfigurieren

(Beispiel: http://192.168.1.2:901/). Im Anmeldefenster sollte man sich als root anmelden. Dann können Sie vom Browser aus Parameter ändern, ohne die Konfigurationsdatei direkt bearbeiten zu müssen.



Abbildung 9.11: Startbildschirm von Swat im Fenster eines Browsers

9.5.3 Samba-Konfigurationsdatei

Die von OpenSUSE mitgelieferte /etc/samba/smb.conf ist wenig kommentiert, dafür aber recht übersichtlich. Eine ausführlicher kommentierte Version der Datei finden Sie unter /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE, wenn Sie das Paket samba-doc installiert haben.

Die folgenden Abschnitte erklären dann die wichtigsten Parameter der Konfigurations-Datei /etc/samba/smb.conf. Der Parameter include=/etc/samba/dhcp.conf ist überflüssig und sollte auskommentiert oder gelöscht werden.

```
# smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full
commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if
the
# samba-doc package is installed.
# Date: 2008-06-06
[global]
```

```
workgroup = LOKALES-NETZ
printing = cups
printcap name = cups
printcap cache time = 750
cups options = raw
map to guest = Bad User
# include = /etc/samba/dhcp.conf
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
usershare allow guests = Yes
```

Sehr wichtig ist hier die Angabe des Namens für die Arbeitsgruppe bzw. Domain.

9.6 Freigaben

Damit alle Benutzer oder Benutzergruppen Verzeichnisse des Linux-Servers über Samba nutzen können, muss man diese gezielt freigeben. OpenSUSE hat bereits mehrere gebräuchliche Freigaben eingerichtet.

```
[homes]
        comment = Home Directories
        valid users = %S, %D%w%S
        browseable = No
        read only = No
        inherit acls = Yes
[profiles]
        comment = Network Profiles Service
        path = %H
        read only = No
        store dos attributes = Yes
        create mask = 0600
        directory mask = 0700
[users]
        comment = All users
        path = /home
        read only = No
        inherit acls = Yes
        veto files = /aquota.user/groups/shares/
[groups]
        comment = All groups
        path = /home/groups
        read only = No
        inherit acls = Yes
[printers]
```

```
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No
[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @ntadmin root
    force group = ntadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
```

Zu jeder Freigabe gehört in der Konfigurationsdatei von Samba ein Eintrag der Art [homes] bzw. [printers], der den entsprechenden Bereich einleitet. Der Abschnitt 9.7 (Drucken von Windows-Clients) erklärt die Freigabe printers. Die Freigabe homes gibt das Home-Verzeichnis jedes Benutzers für diesen Benutzer frei. Die von OpenSUSE mitgelieferte Konfigurationsdatei enthält weitere Freigaben. Die Freigabe users zeigt alle (Home-) Verzeichnisse unterhalb des Pfads /home an, die Freigabe groups soll dazu dienen, unterhalb von /home/groups Verzeichnisse zur Verfügung zu stellen. Dazu muss aber zunächst das Verzeichnis /home/groups erstellt werden.

Innerhalb der Konfigurationsdatei tauchen mehrfach Platzhalter auf, wie z. B. %L. Diese Platzhalter werden zur Laufzeit durch konkrete Werte ersetzt, in diesem Fall den Netbios-Namen des Servers. Zu den viel benutzten Platzhaltern gehören:

- %U der Username des Benutzers
- %L der Netbios-Name des Servers
- %m der Netbios-Name des Client-Rechners
- %D der Name der Domain oder Arbeitsgruppe
- %S der Name des aktuellen Service
- %a die Architektur der Client-Maschine (WfWg, Win95, WinNT, WinXP, Samba, ...)
- %w der Winbind-Separator
- %H Homeverzeichnis des Benutzers

Lesen Sie hier zuerst grundsätzliche Arbeitsschritte, um Freigaben einzurichten und danach Details über Freigaben für alle Benutzer und für einzelne Gruppen.

9.6.1 Grundsätzliches

Um eine neue Freigabe einzurichten, klicken Sie in swat auf *SHARES*. Geben Sie in das Feld hinter dem Button *Create Share* pub ein.

Ein Klick auf den Button Create Share fügt Folgendes an die Datei smb.conf an:

[pub]

Sobald Sie in swat auf den Button *Commit Changes* drücken, steht in der Konfigurationsdatei:

[pub]

path = /tmp

Dies ist ein Beispiel für eine sehr einfache Netzfreigabe. In der Netzwerkumgebung ist sie jetzt sichtbar.



Abbildung 9.12: Dialog in swat

9.6.2 Freigaben für Alle

Auf einem Linux-System können Sie eine Freigabe für ein Verzeichnis so einstellen, dass dort jeder Benutzer lesen, schreiben, verändern und löschen darf. Dies sollte man nur machen, wenn ein solches Verzeichnis auf einer eigenen Partition der Festplatte liegt, damit Benutzer dem System nicht durch zu große Datenmengen in diesem Verzeichnis die gesamte Festplattenkapazität wegnehmen können. Um so eine Freigabe einzurichten, erzeugen Sie zunächst an der Linux-Eingabeaufforderung das Verzeichnis, auf das die Benutzer über das Netz zugreifen dürfen.

```
mkdir /tmp/fuer_alle
```

Ändern Sie dann die Rechte für dieses Verzeichnis derart, dass alle Benutzer in das Verzeichnis wechseln dürfen (x), eine Datei anlegen dürfen (w) und das Inhaltsverzeichnis lesen dürfen (r):

chmod a+rwx /tmp/fuer_alle

Wählen Sie in swat unter *SHARES* noch einmal die Freigabe pub, klicken Sie auf *Advanced View* und ändern die Variablen so, dass der Abschnitt pub in der Datei smb.conf wie folgt aussieht:

[pub]

```
path = /tmp/fuer_alle
read only = No
create mask = 0666
force create mode = 0666
directory mask = 0777
force directory mode = 0777
```

9.6.3 Linux- und Samba-Rechte

path gibt den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis an. Mit read only = no dürfen Benutzer auch über den Samba-Server in das Verzeichnis schreiben.

Es gibt dabei immer zwei Arten von Rechten:

- Die Rechte, die der Samba-Server erlaubt und
- die Rechte des Linux-Dateisystems.

Um schreiben zu können, müssen Benutzer auch die Schreibrechte des Linux-Dateisystems haben, wenn der Samba-Server das Schreiben erlaubt.

Mit den Parametern create mask = 0666 und force create mode = 0666 erreicht man, dass alle Benutzer alle Dateien lesen und ändern können. In der Oktalschreibweise der Dateirechte setzt sich jeder Wert zusammen aus 4 (lesen) + 2 (schreiben) + 1 (ausführen). Die erste 6 gilt für den Besitzer der Datei, die zweite 6 für die Mitglieder der Gruppe und die dritte 6 für alle anderen Benutzer. Für Verzeichnisse erreicht man mit den Parametern

```
directory mask = 0777
```

und

```
force directory mode = 0777
```

das gleiche Ziel. Für Dateien, die auf dem Linux-Server gespeichert werden, ist es nicht notwendig, dass man sie auch unter Linux ausführen kann. Bei Verzeichnissen setzen sich die Werte für die Dateirechte zusammen aus 4 (Dateien aus dem Verzeichnis lesen), 2 (Dateien im Verzeichnis ändern oder neu anlegen) und 1 (in das Verzeichnis wechseln).

9.6.4 Freigabe für Benutzergruppen

Während Sie im letzten Abschnitt lesen konnten, wie man Verzeichnisse für alle Benutzer freigibt, soll hier eine Freigabe nur bestimmten Benutzern Schreibrechte geben. Das Beispiel benutzt die Gruppe einkauf. Richten Sie diese auf Ihrem Server ein, wenn Sie das Beispiel so nachvollziehen wollen.

```
[einkauf]
```

```
path = /home/einkauf
write list = @einkauf
force group = einkauf
create mask = 0774
force create mode = 0774
directory mask = 0775
force directory mode = 0775
```

Der Eintrag write list = @einkauf erreicht, dass nur die Mitglieder der Gruppe einkauf Schreibrecht in dieser Freigabe haben. Der Eintrag force group = einkauf ordnet neu angelegte Dateien nicht der primären Gruppe des Benutzers, sondern der Gruppe einkauf zu.

Um eine Freigabe buchhalt zu erzeugen, auf die nur Benutzer der Gruppe buchhalt zugreifen, gehen Sie so vor:

```
[buchhalt]
    path = /home/buchhaltung
    valid users = @buchhalt
    force group = buchhalt
    read only = No
    create mask = 0774
    force create mode = 0774
    directory mask = 0775
    force directory mode = 0775
    browseable = No
```

Nur Mitglieder der Gruppe buchhalt (valid users = @buchhalt) können auf die Freigabe zugreifen. Für sie ist die Freigabe nicht schreibgeschützt (read only = No). Die Freigabe ist nicht in der Netzwerkumgebung sichtbar (browseable = No).

9.7 Drucken von Windows-Clients

Trotz Web und schönster Arbeitsumgebungen steigt der Papierverbrauch im EDV-Bereich stetig. Damit Anwender über Druckdienste eines Linux-Servers drucken können, kann man Samba als Druckerserver einrichten.

Dieser Abschnitt zeigt das Verwenden der Druckdienste von Samba.

9.7.1 Samba-Drucker

Die von OpenSUSE als Beispiel gelieferte Konfigurationsdatei enthält im Abschnitt [global] die Zeilen:

```
printing = cups
printcap name = cups
```

Die Einträge bedeuten: Samba verwendet das cups-Druckerspoolsystem und der Linux-Server stellt den Clients alle Drucker, die dort definiert sind, zur Verfügung und zeigt sie in der Netzwerkumgebung im Abschnitt [printers] an.

```
[printers]
  comment = All Printers
  path = /var/tmp
  printable = Yes
  create mask = 0600
  browseable = No
```

Der Eintrag printable = Yes sagt dem Linux-System, dass es sich hier um eine Druckerfreigabe handelt. Dieser Eintrag erlaubt Anwendern dieser Freigabe, ihre Druckdateien in der Druckerwarteschlange abzulegen, die das Linux-System dann an den Drucker weiterleitet.

9.7.2 Vorarbeiten auf dem Linux-Server

Um überhaupt über den Linux-Server drucken zu können, müssen Sie zunächst unter Linux mit YaST Drucker anlegen. Der Eintrag für die Druckerkonfiguration steht bei YaST im Punkt Hardware. Anschließend müssen Sie den smbd-Server mit rcsmb restart neu starten, damit er die geänderte Druckerkonfiguration einliest.

9.7.3 Windows-Druckertreiber einrichten

Um von den Windows-Clients auf einem Drucker, der am Linux-Server angeschlossen ist, drucken zu können, müssen Sie

 auf jedem Windows 9x-Rechner den Windows-Druckertreiber des freigegebenen Druckers installieren und den Drucker mit dem Linux-Rechner verbinden (z. B. \\<servername>\lp) • und bei den Betriebssystemen Windows NT/2000/XP/Vista in der *Netzwerkumgebung* mit einem Doppelklick auf die *Druckerfreigabe* klicken, um die Druckertreiber zu installieren. Lassen Sie sich hierbei nicht von der Ausgabe Zugriff verweigert des Windows- Rechners irritieren.

<servername> ist dabei der Name des Linux-Rechners.

enschaften von HP DeskJ	et 890C Series	ŧ	
Funktionen Allgemein Details	Farbe Farbverwa	 Itung	Wartung Einrichtung
HP DeskJet 890C Ser	ies		
\\linux\lp	▼	Anschl	uss <u>h</u> inzufügen.
Treiber für die Druckausgabe:		Ansc	hluss jöschen
HP DeskJet 890C Series	•] Ne	uer T <u>r</u> eiber
Druckeranschluss zuweise	n <u>Z</u> u	iordnung a	ufheben
-Zeitlimit <u>N</u> icht gewählt: Übertrag <u>u</u> ngswiederholung:	15 Sel 45 Sek	kunden kunden	
<u>S</u> pool-E	instellungen	Ans <u>c</u> hlus	seinstellungen
	ок]	Abbreche	en Ü <u>b</u> erneh



9.8 Domain-Logons

Die für die tägliche Arbeit wichtigsten Funktionen von NT-Domänencontrollern kann man getrost Linux-Servern überlassen. So kann man im Netzwerk völlig auf Windows NT-Server verzichten.

Das folgende Beispiel einer Konfigurationsdatei bewirkt, dass sich Windows-Rechner am Linux-Server wie an einer Windows NT-Domäne anmelden können. Der Linux-Rechner verhält sich dann wie ein NT-Domänencontroller; er stellt allerdings nicht die volle Funktionalität eines Windows 2000 – Servers bereit. Insbesondere das Verzeichnissystem Active Directory von Windows 2000 steht bisher nicht zur Verfügung.

292 9.8 Domain-Logons

Eigenschaften von Client für Microsoft-Netzwerke 🛛 🔋 🗙
Allgemein
Anmeldebestätigung
☑ An Windows NT-Domäne anmelden
Wenn Sie sich anmelden, wird Ihr Kennwort von einer Windows NT-Domäne bestätigt.
Windows NT-Domäne:
LUNALES-INETZ
Netzwerkanmeldeoptionen
C Schnelle Anmeldung
Sie werden angemeldet, Netzverbindungen werden aber erst bei Zugriff wiederhergestellt.
Anmelden und Verbindungen wiederherstellen
Beim Anmelden stellt Windows sicher, dass die Verbindungen verwendet werden können.
OK Abbrechen



Die in den vorigen Abschnitten erstellten Freigaben sind hier ebenfalls vorhanden. Wenn ein Windows 95/98-PC sich an einer Domäne anmelden soll, muss man das dort in *Eigenschaften des Client für Microsoft Netzwerke* in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung einstellen.

Um einem Linux-Server die Aufgabe eines NT-Domänencontrollers zu übertragen, muss man die Samba-Konfigurationsdatei bearbeiten.

Am einfachsten ist es, in der Samba-Konfiguration von YaST in der Rubrik *Domain Controller* auf *PDC* umzustellen. YaST nimmt dann die notwendigen Änderungen an der Konfigurationsdatei vor und erfragt auch das Passwort für den Root-Account.

📱 YaST2 🍥			_
📳 Samba-Konfigurati	on		
Start	Freigaben	Identität	
_ Grundeinstellungen			
<u>N</u> ame für Arbeitsgruppe oder D	omain		
LOKALES-NETZ			
Domain <u>C</u> ontroller			
Primärer (PDC)	-		
NetBIOS- <u>H</u> ostname			
BOSS			
Finde WINS-Server via DHCP	wieder		
Erweiterte Ein	stellungen 👻		
Hilfe		Abbrech	ien Zurück Beenden

Abbildung 9.15: Samba als PDC

Änderungen erfolgen im Bereich global der Konfigurationsdatei und eine zusätzliche Freigabe netlogon erscheint am Ende der Datei. Die Freigaben dazwischen bleiben unverändert und tauchen in dem folgenden Listing nicht noch einmal auf.

Die Samba-Konfigurationsdatei

```
[global]
    workgroup = LOKALES-NETZ
    printing = cups
    printcap name = cups
    printcap cache time = 750
    cups options = raw
    map to guest = Bad User
    logon path = \\%L\profiles\.msprofile
    logon home = \\.9xprofile
    logon drive = P:
    usershare allow guests = Yes
    netbios name = BOSS
    add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d
/var/lib/nobody -s /bin/false %m$
    domain logons = Yes
    domain master = Yes
    local master = Yes
    os level = 65
    preferred master = Yes
```

```
security = user
# ab hier von den Autoren ergänzt, nicht von YaST
username map = /etc/samba/smbusers
logon script = scripts\default.bat
server string = %L
wins support = Yes
time server = Yes
deadtime = 15
profile acls = Yes
...
[netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /var/lib/samba/netlogon
    write list = root
```

Achten Sie darauf, in dem Namen der Domäne (in unserem Beispiel LOKALES-NETZ) nur alphanumerische Zeichen und das »-« zu verwenden, da Windows-Rechner sonst Probleme bereiten.

Die Freigabe netlogon muss zwingend vorhanden sein.

Wenn die Clients sich per Domain-Logon anmelden, kann man nach der Anmeldung auf dem Client eine Batch-Datei ausführen lassen, die Einstellungen auf dem Client-Rechner vornimmt. Die folgende Zeile der Datei /etc/smb.conf legt die Lage und den Namen eines solchen Anmeldeskripts fest:

logon script = scripts\default.bat

Die obige Pfadangabe muss relativ zur netlogon-Freigabe sein. Der Pfad zur Freigabe netlogon ist hier im Beispiel:

/var/lib/samba/netlogon

Der Pfad zum Anmeldeskript lautet dann:

/var/lib/samba/netlogon/scripts/default.bat

Da sich bei Textdateien unter Windows und Linux die Zeilenschaltungen unterscheiden (siehe Kapitel 7.2), sollte man die Anmeldedatei auf dem Windows-PC mit einem ASCII-Texteditor wie Notepad bearbeiten und anschließend in das richtige Verzeichnis auf dem Linux-Server (im Beispiel: /var/lib/samba/netlogon/scripts) kopieren. Die Anmeldedatei ordnet zum Beispiel den Freigaben Laufwerksbuchstaben zu.

Hier kommt ein kurzes Beispiel für ein solches Logon-Skript:

```
net use u: \\boss\homes
net use w: \\boss\buchhalt
```

Der Linux-Server heißt in diesem Beispiel *boss.* Hilfen zum Net-Befehl erhalten Sie, wenn Sie an der Eingabeaufforderung eines Windows PCs net /? eingeben.

Damit der Samba-Server Änderungen an seiner Konfigurationsdatei berücksichtigt, müssen Sie ihn neu starten. Die verschiedenen Abarten der Windows-Familie erfordern unterschiedliche Einträge:

Für Windows NT/2000/XP/Vista bestimmt die Zeile

```
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
```

den Speicherort für die Profildaten (USER.DAT, *Eigene Dateien*, etc.) eines Benutzers. Der Parameter %L steht dabei für den Netbios-Namen des Rechners und %U für den Anmeldenamen des Benutzers. Bei Windows 9x ist für den gleichen Zweck die Zeile

```
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
```

zuständig.

Hier im Beispiel liegen die Profile in einem Unterverzeichnis des Home-Verzeichnisses auf dem Linux-Server. Die Freigabe profiles ist wie folgt definiert:

```
[profiles]
   path = %H
   read only = no
   store dos attributes = Yes
   create mask = 0600
   directory mask = 0700
```

Der Parameter %H steht dabei für das Home-Verzeichnis des Benutzers. Der Parameter username map gibt den Pfad zu einer Datei an, die Linux-Benutzer auf Windows-Benutzer abbilden kann:

```
username map = /etc/samba/smbusers
```

In der Datei /etc/samba/smbusers steht in unserer Redaktion:

```
root = administrator
```

Dies bedeutet: Der Windows-Benutzer administrator ist auf den Linux-Benutzer root abgebildet. Den Benutzer administrator sollte es daher auf dem Linux-Rechner nicht geben. Wenn sich jemand als administrator am Windows-Rechner anmeldet und sich mit dem Linux-Server verbindet, so erfolgt das als (Linux-)Benutzer *root*. Zuvor müssen Sie den Benutzer *root* mit dem Befehl smbpasswd -a root in die Samba-Benutzerdatenbank aufnehmen.

Damit auch Windows NT-Rechner sich am Linux-Server wie an einem NT-Domänencontroller anmelden können, muss Samba verschlüsselte Passwörter akzeptieren.

Jeder Windows NT/2000/XP/Vista-Rechner, der sich am Samba-Server anmelden können soll, muss als Systembenutzer und als Samba-Benutzer (sog. Maschinen-Account) vorhanden sein. Samba legt durch den Eintrag

add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody
-s /bin/false %m\$

den Linux-Account automatisch bei der Erstanmeldung des Rechners an.

296 9.8 Domain-Logons

Falls Sie einen Rechner von Hand in die Domäne aufnehmen wollen, sind dazu auf dem Linux-Server die Befehle des folgenden Listings notwendig. Im Beispiel heißt der NT-Rechner HHS01, das \$-Zeichen am Ende des Rechnernamens zeigt Samba den Maschinenaccount an.

```
useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false hhs01$ smbpasswd -a -m hhs01$
```

Damit sich auch Benutzer an Windows 2000/XP/Vista-Rechnern per Domain-Logon am Samba-Server anmelden können, müssen Sie auch den Benutzer *root* in die Pass-wortdatenbank von Samba aufnehmen:

```
smbpasswd -a root
```

Außerdem sollten die primären Unix-Gruppen aller Benutzer, die sich an dem Samba-Server anmelden, zu Domain-Gruppen gemappt werden. Der Befehl net groupmap list zeigt die vorhandenen Gruppen und ihre Zuordnungen an. Falls die Gruppen bei Ihnen vorhanden sind, ergibt das Kommando folgende Ausgabe:

```
Domain Users (S-1-5-21-2351660384-2028355313-418873532-513) -> -1
Domain Admins (S-1-5-21-2351660384-2028355313-418873532-512) -> -1
Domain Guests (S-1-5-21-2351660384-2028355313-418873532-514) -> -1
```

Dann können Sie die NT- Gruppe Domain Users der Unixgruppe users und die NT-Gruppe Domain Admins der Unix- Gruppe ntadmin zuordnen mittels:

```
net groupmap modify ntgroup="Domain Users" unixgroup=users
net groupmap modify ntgroup="Domain Admins" unixgroup=ntadmin
```

Mit dem Befehl

net groupmap add unixgroup=root

erzeugt man die NT- Gruppe root.

Sollte das Kommando net groupmap list bei Ihnen keinerlei Ausgabe erzeugen, so müssen Sie die Gruppen erst anlegen. Dabei können Sie diese auch gleich passend zuordnen:

```
net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=ntadmin rid=512
net groupmap add ntgroup="Domain Users" unixgroup=users rid=513
net groupmap add ntgroup="Domain Guests" unixgroup=nobody rid=514
```

Wichtig dabei ist, dass Sie jeweils den Namen und den relativen Bezeichner (rid) richtig angeben.

Der Befehl net groupmap list gibt nun folgendes aus:

```
Domain Admins (S-1-5-21-3924152285-3621270114-2143838323-512) -> ntadmin
Domain Users (S-1-5-21-3924152285-3621270114-2143838323-513) -> users
Domain Guests (S-1-5-21-3924152285-3621270114-2143838323-514) -> nobody
```

Falls Sie PCs mit Windows XP Professional, Windows 2000 Professional oder einer Business-Variante von Vista einsetzen, verfolgen Sie bitte die weiteren Schritte zum Einfügen dieser PCs in die Domain:

Öffnen Sie im Startmenü oder auf dem Desktop das Kontextmenü von *Arbeitsplatz* und wählen Sie den Menüpunkt *Eigenschaften*, wie in einem der nächsten beiden Bilder.



Abbildung 9.16: Eigenschaften von Arbeitsplatz

Bei der klassischen Variante der Oberfläche gehen Sie am einfachsten vom Icon *Arbeitsplatz* auf dem Desktop aus.





Um den Windows XP-PC der Samba-Domain hinzuzufügen, wählen Sie in den Systemeigenschaften die Registerkarte *Computername* und klicken auf die Schaltfläche *Ändern*.

298 9.8 Domain-Logons



Abbildung 9.18: Computername

Im Dialog *Computername ändern* klicken Sie an, dass der Computer Mitglied einer Domäne ist, und tragen den Namen der Domäne ein.

Computernamen ändern ? X Sie können den Namen und Mitgliedschaft dieses Computers ändern. Dies kann Auswirkungen auf Zugriffsrechte auf Netzwerkressourcen haben.	
Computername: ROSINE	
, Vollständiger Computername: ROSINE.	
Weitere	
Mitglied von	
Domäne:	
LOKALES-NETZ	
C Arbeitsgruppe:	
OK. Abbrechen	Abbildun

Abbildung 9.19: Domäne

Nach einem Klick auf *OK* müssen Sie in einem Dialogfeld einen Domänenbenutzer auswählen, der die Domänenmitglieder verwaltet, und dessen Kennwort eintragen:

0	andern	?>
-		
Geben Sie Namen u Berechtigung diese	und Kennwort eines Kontos r Domäne beizutreten ein.	mit der
<u>B</u> enutzername:	🖸 root	¥
Kennwort:	•••••	

Abbildung 9.20: Konto mit der Berechtigung, der Domäne beizutreten

Geben Sie dort als Benutzer root sowie das (Samba-) Passwort von root ein. Nach einiger Zeit begrüßt Sie dann die Domäne wie im folgenden Bild:



Abbildung 9.21: Willkommen in der Domäne

Bitte überprüfen Sie bei Problemen nochmals die gesamte [global]-Sektion der Datei /etc/samba/smb.conf und überprüfen mittels

net groupmap list

ob auch die notwendigen Gruppenzuordnungen vorhanden sind.

9.8.1 Etwas Feinarbeit

Will man von Windows-Rechner aus auch die Benutzer verwalten können, so bietet sich eine Erweiterung der Samba-Konfiguration an. Samba kann die Unix-Programme zum Anlegen und Ändern der Benutzer aufrufen, wenn diese in der Konfiguration richtig angegeben sind.

```
[global]
workgroup = LOKALES-NETZ
printing = cups
printcap name = cups
printcap cache time = 750
cups options = raw
map to guest = Bad User
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
usershare allow guests = Yes
```

```
netbios name = BOSS
    add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d
/var/lib/nobody -s /bin/false %m$
    domain logons = Yes
    domain master = Yes
    local master = Yes
    os level = 65
    preferred master = Yes
    security = user
# ab hier von den Autoren ergänzt, nicht von YaST
    username map = /etc/samba/smbusers
    logon script = scripts\default.bat
    server string = %L
    wins support = Yes
    time server = Yes
    deadtime = 15
    profile acls = Yes
    add user script = /usr/sbin/useradd -m %u
    add group script = /usr/sbin/groupadd "%g"
    add user to group script = /usr/sbin/groupmod -A "%u" "%g"
    delete user from group script = /usr/sbin/groupmod -R "%u" "%g"
    set primary group script = /usr/sbin/usermod -g "%g" "%u"
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    pam password change = yes
```

Jede Veränderung der Benutzerdaten bzw. Passwörter gibt Samba jetzt mit *root*-rechten an das Linux-System weiter.

9.9 Samba– Server als Mitglied einer Windows NT/2000-Domäne

In manchen Netzen sind immer noch Windows-Server als zentrale Anmeldeserver vorhanden. Auch in ein solches Umfeld können Sie Ihren Linux-Server einbinden.

Als erstes sollten Sie das Paket samba-winbind installieren, zu finden in der Paketgruppe *Netzwerk*. Nun stoppen Sie Samba und sorgen dafür, dass auch der Dienst winbind beim nächsten Boot startet:

```
rcnmb stop
rcsmb stop
insserv winbind
```

Danach starten Sie YaST neu und wählen Netzwerkdienste • Windows-Domänenmitgliedschaft.



Abbildung 9.22: Yast Netzwerkdienste

Im nachfolgen Dialog geben Sie den Namen der Arbeitsgruppe an und setzen das Kreuz bei Zusätzlich SMB-Informationen für Linux-Authentifikation verwenden.

.		

Abbildung 9.23: Samba- Arbeitsgruppe.

Beantworten Sie die Frage nach dem Domänen- Beitritt mit Ja.



Abbildung 9.24: Der Domäne beitreten?

Geben Sie im nachfolgenden Dialog das Administrator- Passwort ein.



Abbildung 9.25: Administrator- Passwort eingeben

Booten Sie den Linux- Server neu, nachdem die Erfolgsmeldung erschienen ist.

7	9	? 🗆 X
Erf	olgreich in Domain 'ARBEITSGRUPPE'	aufgenommen
	OK	

Abbildung 9.26: In die Domäne aufgenommen

Hier ist zum Vergleich der Abschnitt [global] der Datei /etc/samba/smb.conf:

```
[global]
workgroup = ARBEITSGRUPPE
printing = cups
printcap name = cups
```

```
printcap cache time = 750
cups options = raw
printer admin = @ntadmin, root, administrator
username map = /etc/samba/smbusers
map to guest = Bad User
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
security = domain
encrypt passwords = yes
idmap uid = 10000-20000
idmap gid = 10000-20000
```

9.10 Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem komplexen Thema finden Sie z. B. in

- der Manpage von smb.conf,
- der Dokumentation unterhalb von /usr/share/doc/packages/samba
- den Webseiten des Samba-Projektes: http://de.samba.org/