# 15 Virtualisierung

Heutige Rechner haben eine sehr hohe Rechenleistung und ihre CPU verbringt viel Zeit im Leerlauf. Diese Rechenleistung können Sie besser nutzen, indem Sie mehrere virtuelle Maschinen auf einem Server installieren.

Dies erlaubt, Betriebssysteme nicht direkt auf der Hardware, sondern in einer virtuellen Umgebung ablaufen zu lassen.

Beliebt sind hierfür u. a. folgende Anwendungen:

- Systemadministratoren benötigen oft eine weitere Testmaschine, um Updates oder Patches auszuprobieren. Virtuelle Umgebungen machen ihnen das Leben leichter und billiger.
- Der Einsatz virtueller Maschinen kann die Sicherheit Ihrer Netzwerkserver verbessern. Installiert man verschiedene Serverdienste jeweils in eigenen virtuellen Maschinen, lassen sich die Serverdienste gegeneinander abschotten. Dann können Sicherheitslücken eines Dienstes nicht auf das Hauptsystem oder die anderen Serverdienste übergreifen. Dies ist gerade beim Einsatz von Windows wichtig.
- Ebenfalls bei Windows laufen verschiedene Anwendungen oder verschiedene Versionen einer Windows-Anwendung nicht problemlos auf einem Betriebssystem nebeneinander. Virtualisierung verteilt sie auf eigene Instanzen, ohne dafür neue Hardware zu benötigen.
- Virtuelle Arbeitsplatzrechner können zentral bereitgestellt und verwaltet werden und Anwendern über ein Netz zur Verfügung gestellt werden.

# 15.1 Konzepte

X86-Prozessoren waren anfangs zu leistungsarm und verfügten nicht über die notwendigen Eigenschaften, um mehrere Betriebssysteme parallel ablaufen zu lassen. Das änderte sich mit den immer leistungsfähiger werdenden CPUs zum Ende des letzten Jahrzehnts und der Gründung der Firma VMware.

X86-Virtualisierer arbeiten nach dem gleichen Prinzip: Sie emulieren eine Reihe populärer Peripheriegeräte oder Schnittstellen und virtualisieren lediglich die CPU. So besitzen die emulierten Grafikkarten, SCSI-Busse oder IDE-Schnittstellen, BIOSe, Netzwerkkarten und Audioadapter reale Pendants. Virtualisierer laufen als normale Anwendungen auf dem Host-System. Damit dieses funktioniert, muss die Beschränkung der X86-Architektur, die nur ein Betriebssystem im höchsten Privilegien-Level der CPU erlaubt, aufgehoben werden. Der ältere Ansatz arbeitet mit speziellen Kernel-Treibern, die es erlauben, bestimmte privilegierte CPU-Operationen am darunter liegenden Betriebssystem vorbei auszuführen oder zu modifizieren. Hierzu wird typischerweise Binary Translation angewandt: Diese übersetzt privilegierte Befehle des Gastsystems, also dem Betriebssystem in der virtuellen Maschine, in Befehle, die ein Virtual Machine Monitor (VMM) behandeln kann.

Um diesen Aufwand zu verringern, spendieren AMD und Intel den meisten ihrer aktuellen CPUs Erweiterungen für eine Hardware-Virtualisierung: Während es seit dem 386er-Prozessor vier Privilegienstufen (sogenannte Ringe) der Prozessausführung gab, teilen die neuen Techniken den höchsten Ring 0 in zwei Unterstufen. Durch die Anwendung der Hardware-Virtualisierungstechniken VTx oder VTi sowie SVM und AMD-V gelingt es, den Betriebssystemkern in die sogenannte VMX-Non-Root zu verschieben. Der Virtualisierungs-Controller, Hypervisor genannt, läuft im privilegierten VMX-Root.

Um virtuelle Maschinen in sich abzuschließen, führen Virtualisierungslösungen eine logische Schicht zwischen Nutzer und Ressource ein, um die physischen Gegebenheiten der Hardware vor den virtualisiert laufenden Gastbetriebssystemen zu verbergen. So kann der Virtualisierer jedem Gastsystem vorgaukeln, dass es der alleinige Nutzer einer bestimmten Ressource ist. Das Verwalten der jeweiligen Ressource obliegt dabei weiterhin dem Host-Betriebssystem.

# 15.2 Produktüberblick

Der Markt der X86-Virtualisierung wird inzwischen nicht mehr nur durch VMware beherrscht. Eine weit gefächerte Palette von Closed-Source-Software von einfachen Desktop-Produkten bis zu Serverlösungen gibt es von kommerziellen Anbietern wie Microsoft, SWsoft und VMware. Diese versuchen in jüngster Zeit vermehrt, Anwender mit Gratis-Einstiegsversionen ihrer kommerziellen Software vom Einsatz ebenfalls leistungsfähiger Open-Source-Lösungen wie Virtual Box (die Entwicklerfirma Innotek wurde im Februar 2008 von Sun erworben) oder dem freien Xen (die Entwicklerfirma XenSource wurde im Oktober 2007 von Citrix, den Entwicklern der Multiwin-Technologie für Windows Terminaldienste aufgekauft) abzuhalten.

# 15.3 VMware Server, Player und Workstation

Die VMware Produkte Server, Player und Workstation teilen sich eine gemeinsame technologische Plattform. Deshalb sind die virtuelle Hardware, die Konfigurationsdateien und die virtuellen Festplatten zwischen den Produkten weitgehend identisch und damit in gewissem Umfang austauschbar. Alle drei Produkte gestatten es, sehr einfach und unterstützt durch eine komfortable grafische Benutzeroberfläche mehrere Betriebssysteme gleichzeitig auszuführen. Die Ausgabe des Gastbetriebssystems erfolgt direkt auf den Desktop des gerade angemeldeten Benutzers. Das kommt besonders Benutzern entgegen, die auf ihrem Hauptdesktop ein weiteres Betriebssystem ausführen wollen und dabei direkten Zugang zu ihren Wechseldatenträgern, USB-Schnittstellen oder der Soundkarte wünschen. Dieses unterstützt Softwareentwickler und -tester in ihrer Arbeit oder erlaubt es, Windows Anwendungen einzusetzen, die für Linux-Desktops nicht zur Verfügung stehen.

Die Workstation 6.5 und der Player 2.5 sind Desktopprodukte, welche sich an Endbenutzer, wie Softwareentwickler und Privatleute wenden. Die Workstation ist nach einer 30-tägigen Testperiode kostenpflichtig, der Player ist funktionell eingeschränkt. Im Workstation-Paket ist der Player enthalten.

## 15.3.1 Die Serverlösung

Der VMware Server ist aus dem ursprünglich als GSX-Server vermarktetem Produkt hervorgegangen. Anders als sein Vorgänger erfordert seine Nutzung keine kostenpflichtige Lizenz mehr. Der VMware Server lässt sich zwischen den Desktop-Produkten, wie dem Player oder der Workstation auf der einen und dem auf große Rechenzentren ausgelegten ESX-Server auf der anderen Seite einordnen. Er erlaubt es, virtuelle Maschinen von ihrer grafischen Benutzeroberfläche zu trennen. Typischerweise laufen auf einer geeigneten X86-Server-Maschine mehrere Nutzungsumgebungen nebeneinander, die sich die verfügbaren Hardwareressourcen teilen. Den Server kann man weitgehend über ein Webinterface verwalten. Neben der Remote-Steuerung steht vmrun als Kommandozeilenprogramm zur Bedienung einzelner virtueller Maschinen zur Verfügung. Über das Webinterface können auch die Anfänger unter den Endanwendern sehr einfach eigene virtuelle Maschinen erstellen, konfigurieren und steuern.

Der VMware Server 2.0 verfügt wie die Workstation über eine umfangreiche grafische Schnittstelle, die sich auch komplett losgelöst von der Host-Maschine auf weiteren Rechnern über das Netzwerk nutzen lässt. Entfernte Benutzer können per Tastatur und Maus etwas eingeben und Bildschirmausgaben betrachten, jedoch weder. akustische Ein- und ausgaben noch lokale Wechseldatenträger nutzen.

Der Server bietet sich an, wenn mehrere verschiedene Betriebssysteme auf einer Serverhardware gemeinsam dauernd ausgeführt werden sollen: Sie können damit mehrere Windows-Server auf einem einzigen physikalischen Rechner in Ihrem Netzwerk anbieten oder verschiedene Windows-Desktops bereitstellen, auf die Benutzer von verschiedenen Orten über das lokale Netz oder Weitverkehrsnetze zugreifen können.

## 15.3.2 Die virtuelle Hardware

Alle drei genannten Produktvarianten bieten eine identische virtuelle Hardwareausstattung. Administratoren können daher einmal erstellte virtuelle Festplatten untereinander austauschen. Der Basis-Chipsatz des virtuellen Mainboards stammt von Intel (der 440BX/ZX), als BIOS kommt Phoenix zum Einsatz. Die Audiokarte basiert auf der Ensoniq/Soundblaster 64 mit dem verbreiteten Audioprozessor ES1371. Als Netzwerkadapter wird standardmäßig Intels Gigabit-Netzwerkkarte PRO/1000 MT verwendet. Alle VMware-Produkte nutzen als Grafikadapter den proprietären SVGA II, der seit neuestem sogar 3D-Fähigkeiten (DirectX 9.0c) besitzt. Die Workstation unterstützt inzwischen Mehrschirmausgaben. Alle Varianten können USB 1.1 und 2.0 Geräte einbinden, die am Host-System angeschlossen sind. Folgendes Bildschirmfoto des Gerätemanagers von Windows Vista zeigt noch einmal alle Hardwarekomponenten auf einen Blick.



## 15.3.3 System für die Installation vorbereiten

Für die Installation der VMware-Produkte empfiehlt es sich, zuerst das Betriebssystem anzupassen. Damit die Installation und Konfiguration später reibungslos ablaufen, müssen Sie überprüfen, ob die OpenSUSE-Pakete mit den Programmen make und gcc sowie der Kernel-Quellcode (kernel-source). installiert sind. Dies fragen Sie mit folgendem Befehl in der RPM-Datenbank ab:

```
linux:~ > su
Passwort:
linux:~ # rpm -qa make gcc kernel-source
```

Werden nicht alle drei Pakete gelistet, installieren Sie diese über die grafische Oberfläche von YaST nach. Noch schneller geht es über die Konsole:

linux:~ # yast -i make gcc kernel-source

Das Paket gcc wird dabei aller Voraussicht nach noch weitere Programme und Bibliotheken installieren. Die Liste sollte dann in etwa so aussehen:

```
linux:~ # rpm -qa make gcc* kernel*
kernel-source-2.6.25.16-0.1
gcc43-4.3.1_20080507-6.1
gcc-c++-4.3-39.1
gcc43-c++-4.3.1_20080507-6.1
make-3.81-103.1
kernel-pae-2.6.25.16-0.1
```

Wichtig ist, dass auch die Kernel-Quellen zum laufenden bzw. installierten Kernel auf Ihrer Maschine vorliegen. Die GCC-Version muss mit der Version übereinstimmen, mit welcher der Kernel kompiliert wurde. Diese Informationen erhalten Sie durch:

```
linux:~ # cat /proc/version
Linux version 2.6.25.16-0.1-pae (geeko@buildhost) (gcc version 4.3.1
20080507 (prerelease) [gcc-4_3-branch revision 135036] (SUSE Linux) )
#1 SMP 2008-08-21 00:34:25 +0200
```

Diese hier ausgegebenen Versionsnummern müssen mit der Version des installierten gcc, beziehungsweise den Kernel-Quellen übereinstimmen. Andernfalls müssen Sie mit Problemen bei der Konfiguration und Kernel-Modulerstellung rechnen, die Sie nur mit einem Update des gesamten Systems lösen können. Generell empfiehlt es sich, das Gesamtsystem vor jeder neuen Installation zu aktualisieren, um eventuelle Versionsprobleme zu vermeiden. Bevor Sie jedoch Kernel-Module kompilieren können, müssen Sie noch die Kernel-Sourcen vorbereiten. Dies geschieht über:

linux:~ # cd /usr/src/linux
linux:~ # make cloneconfig && make prepare

Jetzt ist das System für eine Installation von VMware vorbereitet.

### 15.3.4 Installation VMware Workstation und Player

Wenn Sie erste Erfahrungen mit Virtualisierungstools von VMware sammeln wollen, sollten Sie vielleicht mit der VMware Workstation beginnen, die Sie 30 Tage lang kostenlos testen dürfen. Sie ist schneller als der VMware Server eingerichtet und bietet einen leicht bedienbaren Assistenten zum Einrichten von virtuellen Maschinen. Der Player ist nur für die Ausführung bereits vorbereiteter Gastsysteme mit vorliegender Konfiguration vorgesehen. Er wird ähnlich wie die Workstation installiert.

Zunächst müssen Sie sich für eine der beiden Produktvarianten entscheiden (Workstation/Player), da Sie diese nicht parallel installieren können. Jedoch enthält das VMware-Workstation-Paket auch den Player, welcher automatisch mitinstalliert wird. Um eines der Programme zu installieren müssen Sie es zuerst von der VMware-Seite (http://www.vmware.com) laden. Als erstes wird der Bezug der Workstation erklärt, der Bezug des Players steht weiter unten.

🗇 vmware' 🔹 Communities	🔹 🛎 Virtual Appliances 🏾 🖨 Store	Support	►Worldwide Search
Solutions   Products   Technolog	y   Services   Resources   Customer	s   Partners   About Us	Downloads   Account   Contact Us
Federate between ir vCloud Init	nternal and external clou iative If The next generation of network management of network and co service levels which is aligned w - Stefan van Overtveldt, VP, emerging	ed IT services will join together the mpute capacity to achieve integrated ith the VMware vCloud Initiative. technology & innovation, BT Global Services	Datacenter Products     VMware Infrastructure 3     VMware Server     VMware ES/4     VMware Site Recovery Manager     Desktop Products     VMware VNI     VMware VNI     VMware ThinApp     VMware Workstation     VMware Fusion     VMware Fusion     View all Products
Understanding Virtualization	Virtualization Solutions	VMworld 2008 Webcast	News   Events   Blogs
Expand your virtual infrastructure into a virtual datacenter operating system. Build a more resilient infrastructure and get better control over your desktops, servers, and applications. = Get an intro to virtualization = Why choose VMware? = Try VMware	Increase the efficiency and cost-effectiveness of your IT operations with our virtualization solutions. = Server Consolidation = Business Continuity = Enterprise Applications on V/Mware = Desitop Management & Control + View all Solutions	Register now to view the recorded webcast from VMworld 2008 Register Today!	Interfath Wedical Center Deploys VIMvare Infrastructure as Platform for Windows Applications September 16, 2008 Cisco and VIMvare Accelerate Innovation in Data Center Virtualization September 16, 2008 VIMvare Announces vClent Initiative to Expand Virtual Desktops to Iniversal Clients – Desktops that Follow the User to Any Location V View All News
Copyright © 2008 VMware, Inc. All rights reser	ved. Legal   Privacy   Accessibility   Site I	ndex   Help	

Abbildung 15.2: VMware Startseite

Home > Products	
Datacenter Products View All	Desktop Products View All
► VMware Infrastructure 3	VMware Virtual Desktop Infrastructure
▶ VMware VirtualCenter	► VMware Workstation
▶ VMware ESXi	▶ VMware Fusion (for the Mac)
► VMware Server	▶ VMware ThinApp
VMware Lab Manager	▶ VMware ACE
► VMware Site Recovery Manager	► VMware Player
Products by Business Need	
Reduce Costs with Server Consolidation	Desktop Management & Control
Business Continuity & Disaster Recovery	Virtual Lab Automation

Abbildung 15.3: VMware Produktseite

Für den Download von VMware Workstation gehen Sie auf der Seite im oberen Dialogfeld auf *Products*. Auf der daraufhin ladenden Seite wählen Sie V*Mware Workstation* in der Spalte *Desktop Products*. Es öffnet sich die VMware-Workstation-Seite. Wollen Sie die Workstation zuerst nur 30 Tage testen, gehen Sie auf *Evaluate*. Hinweis: Der mitinstallierte Player, mit welchem Sie Ihre virtuellen Maschinen weiterhin starten können, funktioniert auch noch nach 30 Tagen. Die Workstation kann dann weiterhin zur Konfiguration von virtuellen Maschinen verwendet werden.

Anschließend durchlaufen Sie mehrere Schritte: Wählen Sie im Schritt 1 auf der linken Seite die Linux-Version aus. Im Schritt 2 registrieren Sie sich auf der rechten Seite. Wenn Sie auf *Continue* gehen, gelangen Sie auf die Anmeldeseite. Füllen Sie im 3. Schritt das Formular aus und gehen Sie weiter mit *Register*. Hier müssen Sie bei einer 32-Bit Installation die *Workstation for Linux 32-bit* wählen. Bei einem 64-Bit-SUSE-System treffen Sie entsprechend die Auswahl für 64 Bit. Wählen Sie jeweils *RPM*. Den Aktivierungslink für den Schlüssel erhalten Sie per E-Mail.



Abbildung 15.4: VMware Workstation – Hauptseite

r 1 Select Your Product	VMware Workstation for Linux	2 Register or Login
Server Virtualization Products  Sesktop Virtualization Products  VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI)  WMware ThinApp  WMware ACE  WMware Workstation for	Register for your free 30-day evaluation of Workstation and discover the true power and flexibility of your desktop or laptop computer. Reduce hardware costs by 50% or more by running multiple operating systems simultaneously on a single PC. Automate and streamline tasks to save time and improve productivity. Learn more about VMware Workstation. <b>YOUR TRIAL INCLUDES</b> • VMware Workstation for Linux	New to VMware?      First Name *      Last Name *      Email *      Valid email is required for license activation      Continue
Windows Mware Workstation for Linux Management and Automation Products	Looking to run VMware Workstation on Windows? Get your VMware Workstation for Windows Evaluation	Already have a VMware account?  Email *  Password *  Forgot your password?  Continue

Abbildung 15.5: VMware Workstation – Produktwahl und Login

Complete VMware Server 2 Registration			
Tell Us About Yourself			
First Name * Last Name *			
Company * Job Title * Select One	•		
Work Email * wnuser@someemail.com			
Business Phone *			
Address * City *			
State/Province Select One 🛛 ( V) (Only required for U.S., Canada or Australia)			
Zip/Postal Code * Country * Select One			
Create a password * Re-enter password *			
Number of employees * Select One			
Virtualization initiatives? Select *			
an diat appy:			
Uniong and maintaining image infrary and Simpleying backup and accelerating disaster recovery and What other VMware products are *			
you currently using? 🔲 VMware Infrastructure 3 🔲 VMware ESX			
VMware Server VMware VDI			
VMware ThinApp VMware ACE			
VMware Workstation VMware Fusion			
None			
Do you have a preferred VMware (optional field) reseller? H so, please indicate the			
resellers name.			
servers in your environment Select One			
What type of storage are you * Select One			
What is your intended use of *			
Plan to use in remote or branch offices Other, please specify			
VMware Server 2 End User License Agreement	_		
How many Hosts will have VMware Server 2 installed? * 🗾 Windows 🔲 Linux (Total Quantity must be between 1-10)			
VMWARE MASTER END USER LICENSE AGREEMENT			
NOTICE: BY DOWNLOADING AND INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS WIMWARE MASTER END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA YOU MAY NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY OR USE THE SOFTWARE, AND YOU MAY RETURN THE UNUSED SOFTWARE TO THE VENDOR FROM WHICH YOU ACQUIRED IT WITHIN THIRTY 0810 DAYS AND REQUEST A REFUND OF THE LICENSE FEEL, FAVY, ALREADY			
* 🔲 I agree to the terms and conditions outlined in the VMware Server 2.0 End User License Agreement.			
I would like to receive email communications relating to VMware, Inc.'s products and services including product releases, product upgrades, seminars, events, trainings and special offers. VMware, Inc. may use data I have provided in accordance with VMware's privicy policy.			
S Register			

Abbildung 15.6: VMware Workstation – Registrierung

Licensing Download Informati	on
Licensing	
Workstation 6 Linux	Expiration Date: Oct 26, 2008 A6304-JAH9M-C670P-4HK8E
Binaries	
Workstation for Linux 32-bit Version 6.5.0   118166 - 09/23/08	379 MB <b>◎ RPM</b> RPM Installation file for 32-bit Linux md5sum: c0fa2242889105397872f1a3db194bc3(¹)
Workstation for Linux 32-bit Version 6.5.0   118166 - 09/23/08	381 MB 💿 BUNDLE Bundled Installation file for 32-bit Linux md5sum: de85bcf2b9728a03039e5dd64f00d0d7(¹)
Workstation for Linux 64-bit Version 6.5.0   118166 - 09/23/08	348 MB <b>◎ RPM</b> RPM Installation file for 64-bit Linux md5sum: a7fa2dc3b216bb1726eeda0a6220829b(¹)
Workstation for Linux 64-bit Version 6.5.0   118166 - 09/23/08	349 MB 💿 BUNDLE Bundled Installation file for 64-bit Linux md5sum: 08ae9014e4b3c84ffc34565863cb0af5(*)

Abbildung 15.7: VMware Workstation – Download-Seite

Der Download des Players verläuft ein wenig anders: Unter *Products* • *VMware Player* gehen Sie mit *Download Now* weiter. Die ebenfalls erforderliche Registrierung schließen Sie mit *Submit* ab. Durch ein weiteres *Download Now* gelangen Sie zur Lizenzbestimmung, die Sie lesen und dann mit *Accept* bestätigen sollten. Auch hier können Sie zwischen einer 64-Bit- und einer 32-Bit-Version wählen. Laden Sie die mit .rpm gekennzeichnete Datei auf Ihren OpenSUSE-PC.

## **498** 15.3 VMware Server, Player und Workstation

Home > Downloads > Deskt	op Virtualization Products > VMware Player
Download	VMware Player
Thank you for your intere questions regarding you improve the product offe	ist in VMware Player. Please take a moment to complete this registration form and to answer a few ir interest and needs associated with VMware Player. VMware is interested in learning how we can rings for you through this survey.
General Information (*	Required Fields)
First Name *	
Last Name *	
Email *	
Country *	Select One
1. Where will you prima Select One	rily use this product? *
2. If you plan on using V	ware Player for work related activities, what industry sector
Select One	
3. Which best describes Select One	s your current involvement in the VMware community? *
4. Which host platform v	vill you be running VMware Player on? *
Submit	

Abbildung 15.8: VMware Workstation – Registrierung



Abbildung 15.9: VMware Workstation – Download-Seite

Die folgende Installation ist nun wieder für beide Varianten gleich. Hierzu öffnen Sie zunächst eine beliebige Konsole. Geben Sie sich mit dem Befehl su die erforderlichen *root*-Rechte. Als nächstes installieren Sie die Workstation oder den Player. Achten Sie darauf, dass Sie die Bestimmungen der EULA mit *yes* bestätigen:

```
Copying files...
Configuring...
Installing VMware Player 2.5.0
Copying files...
Configuring...
Installing VMware VIX API 1.6.1
Copying files...
Configuring...
Installing VMware Player 2.5.0
Copying files...
Configuring...
Installing VMware Player 2.5.0
Copying files...
Configuring...
Installing VMware Workstation 6.5.0
Copying files...
Configuring...
Installation was successful
```

Sollten Sie die Workstation oder den Player bereits installiert haben, können Sie mit rpm -Uhv VMware-\*.rpm auf die neue Version aktualisieren. Anders als in früheren Versionen müssen Sie keine weitere Konfiguration durchführen. Sollten Sie dennoch damit konfrontiert werden, richten Sie sich nach den Installationsschritten des VMware Server. In der Kommandozeile können Workstation und Player über vmware bzw. vmplayer gestartet werden. Sie werden erneut aufgefordert, die EULA zu bestätigen. Mit *Accept* geht es weiter. Bei VMware Workstation ist noch der Lizenzschlüssel erforderlich, wenn Sie eine Virtuelle Maschine starten möchten. Virtuelle Maschinen können Sie jedoch auch ohne Schlüssel generieren. Tragen Sie dazu den von VMware zugeschickten Schlüssel in das dafür vorgesehene Feld in *Help* • *Enter Serial Number*.

<b>vm</b> ware <sup>.</sup>		9001990	
Activate your VMwa	e Workstation E	valuation	
** Please do not respond to t ** Please save this e-mail for	is email. ** future reference. **		
Dear <b>Michael</b> ,			
Thank you for your interest in license to support your evalua activate your evaluation licens	valuating VMware Work ion, which will expire on a and access download	station. We are pleas 1 <b>0/26/2008</b> . Please information.	ed to provide a 30 day use the link below to
Activate my VMware W	rkstation Evaluatio	n	
<ul> <li>Activate your evaluation lie</li> <li>Use the following link to acce</li> <li>installation: <u>Activate My Evalua</u></li> </ul>	ense and access your s the license informatio tion!	download n and software neces	ssary to complete your
Getting Help with VMw	re Workstation		
<ul> <li>Read the installation guide This documentation will help <u>http://www.vmware.com/supp</u></li> </ul>	user guide(s) ou set up and run your e rt/pubs/ws_pubs.html	evaluation software w	ith ease:
<ul> <li>Support Information</li> <li>If you have questions or need for product documentation, kr</li> </ul>	support during your eval owledge bases and oth	uation, visit the <u>MMwa</u> er resources.	re Technology Network
O Activate Evaluation Now			
Thank you for your interest in '	Mware. We hope you er	ijoy evaluating VMwar	e Workstation.
Sincerely, The VMware Team			

Abbildung 15.10: VMware Workstation – Aktivierung des Lizenzschlüssels

## 15.3.5 Installation VMware Server

Da der VMware Server eine exklusive Installation verlangt, müssen Sie eventuell vorher installiere Workstation- oder Player-Pakete von Ihrem System entfernen. Beim Bezug von VMware Server von der VMware-Seite können Sie sich nach den Schritten zum Laden der Workstation richten. Nur die letzte Seite mit der Softwareauswahl sieht ein wenig anders aus. Hier suchen Sie unter *The core application needed to run VMware Server* die Auswahl *RPM image* aus.

#### 502 15.3 VMware Server, Player und Workstation

Licensing Download Information		
Access Your Email to Activ	vate Your License	
Please click the link in your activation email to confirm receipt and gain access to your license.		
If you have not received your email	il within 5 minutes, please check your spam blocker or email filters	
Binaries		
For Windows		
VMware Server 2 Version 2.0.0   116503 - 09/23/08	575 MB ③ EXE image WMware Server 2 for Windows Operating Systems. A master installer file containing all Windows components of W/ware Server.	
	md5sum: 1bd5107bbb9b75cc93b4b824b4b557f2(1)	
VIX API 1.6 for Windows. Version 1.6.0   116503 - 09/23/08	30 MB	
For Linux		
The core application needed to run VMware Server 2. Version 2.0.0   116503 - 09/23/08	534 MB 💿 RPM image md5sum: bb460fb0b56e7a39b33b0f608b16e9db(')	
The core application needed to run VMware Server 2. Version 2.0.0   116503 - 09/23/08	535 MB 💿 TAR image md5sum: 3d2e7e40d7f2b174e07df05ffb65aa19(¹)	
The core application needed to run VMware Server 2, 64-bit version. Version 2.0.0   116503 - 09/23/08	503 MB 💿 RPM image md5sum: 2b4edfbf4220e1e84ec91637913a3cca(')	
The core application needed to run VMware Server 2, 64-bit version. Version 2.0.0   116503 - 09/23/08	505 MB 🕑 TAR image md5sum: b7de0f36baf5efe5b8e3af82343498ec(')	
VIX API 1.6 for Linux. Version 1.6.0   116503 - 09/23/08	13 MB 🥥 TAR image md5sum: 3de289b648b639c29aebb1438611b49a(')	
64-bit VIX API 1.6 for Linux. Version 1.6.0   116503 - 09/23/08	16 MB 🕑 TAR image md5sum: 4b38235652a8db86ebe44943ee966d42(')	

Abbildung 15.11: VMware Workstation – Download-Seite

Die Installation verläuft ein wenig anders als bei Workstation/Player. Zuerst installieren Sie das Paket:

```
The installation of VMware Server 2.0.0 for Linux completed
successfully. You can decide to remove this software from your system
at any time by invoking the following command: "rpm -e VMware-
server".
Before running VMware Server for the first time, you need to
configure it for your running kernel by invoking the
following command: "/usr/bin/vmware-config.pl".
Enjoy,
--the VMware team
```

Sie werden aufgefordert, folgendes Kommando auszuführen: /usr/bin/vmwareconfig.pl. Dieses Konfigurationsskript von VMware erzeugt auch die nötigen Kernel-Module. Das Skript fragt einige Informationen ab. Es genügt hier, die Standardwerte zu bestätigen. Nur bei OpenSUSE 11.0 ist die Information über die genaue gcc-Version nicht korrekt, so dass Sie mit *yes* bestätigen müssen, dass Sie trotzdem fortfahren möchten:

```
linux:~ > /usr/bin/vmware-config.pl
. . .
You must read and accept the End User License Agreement to continue.
Press enter to display it.
Do you accept? (yes/no) yes
. . .
Your kernel was built with "gcc" version "4.3.1", while you are
trying to use "/usr/bin/gcc" version "4.3". This configuration is not
recommended and VMware Server may crash if you'll continue. Please
try to use exactly same compiler as
one used for building your kernel. Do you want to go with compiler
"/usr/bin/gcc" version "4.3" anyway? [no] yes
. . .
Building the vmmon module...
Building the vmci module...
Building the vsock module...
. . .
Do you want networking for your virtual machines? (yes/no/help) [yes]
Configuring a bridged network for vmnet0.
Please specify a name for this network. [Bridged]
Do you want to be able to use NAT networking in your virtual
machines? (yes/no) [yes]
Configuring a NAT network for vmnet8.
Please specify a name for this network. [NAT]
Do you want this program to probe for an unused private subnet?
(yes/no/help) [yes]
Do you want to be able to use host-only networking in your virtual
machines? [yes]
Configuring a host-only network for vmnet1.
Please specify a name for this network. [HostOnly]
```

```
Do you want this program to probe for an unused private subnet?
(yes/no/help) [yes]
. . .
Building the vmnet module...
Please specify a port for remote connections to use [902]
Please specify a port for standard http connections to use [8222]
Please specify a port for secure http (https) connections to use
[8333]
The current administrative user for VMware Server is ''. Would you
like to specify a different administrator? [no]
Using root as the VMware Server administrator.
. . .
In which directory do you want to keep your virtual machine files?
[/var/lib/vmware/Virtual Machines]
. . .
Do you want to enter a serial number now? (yes/no/help) [yes]
Please enter your 20-character serial number. Type XXXXX-XXXXX-XXXXX-
XXXXX or 'Enter' to cancel:
Installing VMware VIX API...
. . .
Enjoy,
--the VMware team
Starting VMware services:
. . .
The configuration of VMware Server 2.0.0 build-116503 for Linux for
this running kernel completed successfully.
```

Damit ist die Basisversion des Servers installiert. Haben Sie den Lizenzschlüssel nicht während der Konfiguration eingegeben, können Sie dies auch später in der grafischen Oberfläche nachholen. In die grafische Oberfläche gelangen Sie über die Kommandozeile. Beim VMware Server startet der Befehl vmware jedoch, nicht wie bei der Workstation eine grafische Oberfläche, sondern nur einen Webbrowser mit der IP https://127.0.0.1:8333/ui. Unter OpenSUSE 11 ist dies der Konqueror, welcher jedoch Probleme hatte, diese Seite aufzurufen. Starten Sie dagegen den Firefox 3 und geben Sie die Adresse https://localhost:8333 ein, so startet die Login-Maske für den VMware Server. Die Adresse localhost steht für die IP 127.0.0.1 und kann anstatt dieser verwendet werden. Diese sollten Sie verwenden, wenn bei der Eingabe der IP nicht die Login-Maske geladen wird. Beim ersten Aufruf der Weboberfläche werden Sie zunächst aufgefordert, das Zertifikat für die sichere Verbindung zu akzeptieren. Bei Firefox 3 müssen Sie dazu eine Ausnahme hinzufügen. Dies müssen Sie bei jedem Browser durchführen, mit dem Sie zum ersten Mal auf diese Oberfläche zugreifen. Somit ist der Server von überall aus erreichbar, wenn Sie die Server-IP mit Port 8333 in einen Browser eingeben (s. Abb. 15.14).



Abbildung 15.12: Sicherheitsausnahme hinzufügen



Abbildung 15.13: VMware-Server-Zertifikat importieren

💿 VMware Infrastru	cture Web Access - Mozilla Firefox 🍥	- <b>-</b> ×
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u>	<u>i</u> tory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp	9 4 8 1 9 4 9 1 9 4 10
4 🔿 • 🔁 (	🔉 🏠 🔟 https://lsfks19.ruf.uni-freiburg.de:8333/	/ui/#☆▼ 🔽 Google 🔍
📷 Meistbesuchte Seit	en 🔻 📄 Smart Bookmarks 🔻 📄 open SUSE 🔻	Getting Started »
	VMware Infrastructure Web Access  Login Name: Password:	Log In
Done		lsfks19.ruf.uni-freiburg.de:8333 🔒 🅢

Abbildung 15.14: Remote-Login auf VMware Server

VMware Server und neuerdings VMware Workstation können jedoch auch ohne grafische Oberfläche gestartet werden. Hierzu verwenden Sie das Programm vmrun. Wenn Sie diesen Befehl in die Konsole eingeben, wird eine ausführliche Hilfe ausgegeben:

```
linux:~ > vmrun
vmrun version 2.0.0 build-116503
Usage: vmrun [AUTHENTICATION-FLAGS] COMMAND [PARAMETERS]
...
Examples:
...
Stopping a virtual machine with Server on a linux host
vmrun -T server -h https://myHost.com/sdk -u hostUser -p
hostPassword stop "[storage1] vm/myVM.vmx"
...
```

## 15.3.6 Troubleshooting

Bei der Installation können mehrere Probleme auftreten. Hier werden einige aufgezählt und mögliche Lösungen angeboten.

Haben Sie die Programme goo und make beziehungsweise die Kernel-Quellen nicht zu Beginn der Installation von VMware Server installiert, sehen Sie bei der Konfiguration unter Umständen eine der folgenden Meldungen. Diese liefern Ihnen Informationen, welche Pakete noch fehlen:

```
# Paket "make" fehlt:
Setup is unable to find the "make" program on your machine. Please
make sure it is installed. Do you want to specify the location of
this program by hand? [yes]
# Paket "gcc" fehlt:
Setup is unable to find the "gcc" program on your machine. Please
make sure it is installed. Do you want to specify the location of
this program by hand? [yes]
```

```
# Die Kernel-Sourcen fehlen:
What is the location of the directory of C header files that match
your running kernel? [/usr/src/linux/include]
```

Stimmt die gcc-Version nicht mit der überein, mit der der Kernel kompiliert wurde erhalten Sie folgenden Fehler. Unter SUSE kommt manchmal diese Nachricht, obwohl die Versionen übereinstimmen. Sollten Sie sich sicher sein, dass Sie die richtigen Versionen installiert haben, fahren Sie mit *yes* fort (s. Installation VMware Server):

```
Your kernel was built with "gcc" version "x.x.x", while you are
trying to use "/usr/bin/gcc" version "x.x.x". This configuration is
not recommended and VMware Workstation may crash if you'll continue.
Please try to use exactly same compiler as one used for building your
kernel. Do you want to go with compiler "/usr/bin/gcc" version
"x.x.x" anyway? [no]
```

Sollte das Erstellen der Kernel-Module trotzdem fehlschlagen, ist wahrscheinlich Ihre Kernel-Version zu aktuell. Für dieses Problem existieren drei Lösungen:

- Eine aktuellere Version von VMware Workstation oder Player installieren
- das vmware-config.pl-Skript selbst anpassen oder
- eine angepasste Version des Konfigurationsskripts laden.

In diesem Fall kann Punkt 1 nicht zutreffen. Falls Sie nicht die aktuellste Version von der Seite geladen hatten, können Sie dies jetzt nachholen. Punkt 2 ist sehr speziell und dürfte für jede Kernel-Version anders aussehen. Für Punkt 3 existiert ein Patch namens vmware-any-any-update (http://knihovny.cvut.cz/ftp/pub/vmware). Jedoch scheint dieses Projekt nicht mehr sonderlich gepflegt zu werden. Die letzte Version ist vmware-any-any-update115.tar.gz vom 28.11.2007 12:31 Uhr. Die Versionen 116 und neuer werden inzwischen von einer Google-Gruppe angeboten, die sich »vmkernelnewbies« nennt (http://groups.google.com/group/vmkernelnewbies). Meist reicht es hier, das Skript ./runme.sh als *root* zu starten. Dieses führt dann alle notwendigen Änderungen aus. Diese Patches sind jedoch sehr speziell und funktionie-ren nur bei bestimmten Versionen.

## 15.3.7 Aufbau der Konfigurationsdatei \*vmx

Zur Nachbildung eines Rechners gehören Informationen über seine Hardware und über die Software, die mit der Hardware kommuniziert. Die VMware-Produkte konfigurieren den kompletten Rechner in der Konfigurationsdatei mit der Endung \*.vmx. Dazu legen sie die Basiskomponenten wie die Zahl der CPUs und die Größe des Arbeitsspeichers, aber auch IDE- und SCSI-Geräte, Netzwerkkarten, Audio, USB sowie serielle und parallele Schnittstellen, fest. Die Reihenfolge der Konfigurationsoptionen ist dabei nicht definiert. Das virtuelle BIOS ist ein Derivat der Firma Phoenix. Es liegt als Datei im Ordner der VM. In dieser Datei werden auch alle BIOS-Änderungen gespeichert. Die Datei wird über die Variable nynam definiert. Sie können generell für jeden Gast eine eigene BIOS-Konfiguration anlegen. Die VM kann von klassischen Geräten wie der Festplatte und CD-ROM oder per virtueller Netzwerkkarte booten.

```
#!/usr/bin/vmware
.encoding = "UTF-8"
config.version = "8"
virtualHW.version = "7"
memsize = "1024"
MemAllowAutoScaleDown = "FALSE"
displayName = "Windows Vista"
guestOS = "winvista"
nvram = "Windows Vista.nvram"
tools.upgrade.policy = "useGlobal"
extendedConfigFile = "Windows Vista.vmxf"
uuid.location = "56 4d d8 0b 92 03 93 1f-3b 80 ae c7 c5 d9 cc 0d"
uuid.bios = "56 4d d8 0b 92 03 93 1f-3b 80 ae c7 c5 d9 cc 0d"
```

Memsize definiert den dem Gastbetriebssystem zur Verfügung gestellten Arbeitsspeicher. Die Speicherzuteilung kann man nur in Schritten von 4 MByte ändern. Die Variable guestOS gibt das Gastbetriebssystem an. Typische Belegungen sind hier winxppro, winme, win98, win2000pro für Windows-Betriebssysteme und suse, ubuntu, other24xlinux, other26xlinux für Linux-Betriebsysteme. Darüber hinaus gibt es noch für andere Betriebssysteme Belegungen wie freebsd oder aber auch other, falls nichts zutreffen sollte. Das obere Beispiel zeigt ein Beispiel für diese Einstellungen mit VMwareconfig.version und virtualHW.version, der Revision der Konfiguration und der virtuellen Hardware. displayName gibt der Kopfzeile des Fensters auf dem Linux-Desktop einen Namen. Die Bezeichner uuid.location und uuid.bios ordnen einer virtuellen Maschine eine Festplatte eindeutig zu.

```
ide0:0.present = "TRUE"
ide0:0.fileName = "Windows Vista.vmdk"
ide1:0.present = "TRUE"
ide1:0.autodetect = "TRUE"
ide1:0.deviceType = "cdrom-raw"
scsi0.present = "TRUE"
pciBridge0.pciSlotNumber = "17"
scsi0.pciSlotNumber = "16"
floppy0.startConnected = "FALSE"
floppy0.autodetect = "TRUE"
floppy0.fileName = "/dev/fd0"
```

Eine der zentralen Aufgabe des Players ist es, reale und virtuelle Disketten-, Festplattenund CD-Rom-Laufwerken zuzuordnen. Dies wird innerhalb der Hardware-Konfigurationsdatei eingestellt und muss passend im virtuellen BIOS nachvollzogen werden, damit die Laufwerke für das Gastbetriebssystem auch sichtbar sind. Als erstes kommen die Laufwerkseinstellungen, einmal für IDE-, einmal für SCSI-Geräte. Mit ideX:X.present können Sie definieren, ob dieses Laufwerk verwendet werden soll. Ist dies ein Image, muss der Name des Images der Variablen ideX:X.filename zugeordnet werden. Dieses Image können Sie dann auf nichtbeschreibbar stellen, indem Sie folgende Zeile in Ihre Konfiguration aufnehmen: ideX:X.mode = "independent-nonpersistent".

Falls das CD-ROM-Laufwerk ein Image ist, müssen Sie zudem den ideX:X. deviceType auf "cdrom-image" stellen. Handelt es sich beim CD-ROM-Laufwerk hingegen um ein reales Laufwerk, verschwinden ideX:X.filename und ideX:X. deviceType. An ihre Stelle tritt ide1:0.deviceType = "cdrom-raw". Das gleiche gilt im Grunde auch für SCSI-Geräte. Hier muss aber noch bei Verwendung zusätzlich der ganze BUS, scsiX.present, auf TRUE gesetzt werden. Außerdem muss der zum BUS gehörige Treiber mit scsiX.virtualDev definiert werden. Der unten aufgeführte *lsilogic*-Treiber sollte bei Windows XP keine Probleme bereiten. Sein Gegenstück *buslogic* benötigt zusätzliche Treiber für Windows, die Sie von der VMware-Homepage beziehen können.

Für Festplatten stehen die Modi independent-nonpersistent, wie im Beispiel gezeigt, und independent-persistent zur Verfügung. Diese Modi gibt es für IDEund SCSI-Festplatten. Im Modus independent-persistent verhalten sich Festplatten wie gewohnt, alle Schreib- und Löschzugriffe werden direkt auf dem Medium ausgeführt und können nur mit Mitteln des Betriebssystems rückgängig gemacht werden. Nonpersistente Festplatten verhalten sich wie Read-Only-Medien aus Sicht des Player-Benutzers. Das Gastbetriebssystem bekommt davon jedoch nichts mit, da alle Schreibzugriffe in eine spezielle Cache-Datei umgeleitet werden. Bei Lesezugriffen überprüft VMware auf eventuell erfolgte Schreibzugriffe und beantwortet solche Anfragen nicht vom Medium, sondern aus dem Cache. Diese Datei wird als Redo-Protokoll bezeichnet und üblicherweise im Home-Verzeichnis des Benutzers abgelegt. VMware Workstation kann von schreibbar eingebundenen Festplatten Snapshots ziehen. Dieses sind Momentaufnahmen eines Maschinenzustandes, der auch nach dem Beenden von VMware zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt wiederhergestellt werden kann. Snapshots empfehlen sich vor allem dann, wenn Sie etwas ausprobieren wollen und sich nicht sicher sind, ob das System danach noch so funktioniert, wie Sie es möchten.

Die Nummerierung der IDE- bzw. SCSI-Busse und Anschlüsse erfolgt durch Zahlen, welche mit Doppelpunkt voneinander getrennt werden: Bus-Nummer:Device-Nummer. Die nicht kommentierten IDE-Einträge bezeichnen das Master-Gerät, in diesem Falle eine virtuelle Festplatte, am ersten IDE-Bus. Die weiteren nicht kommentierten IDE-Zeilen definieren ein DVD- oder CD-ROM, welches als Secondary-Master angeschlossen ist. Ein optisches Laufwerk kann ein physisches Laufwerk oder eine ISO-Image-Datei sein.

Die SCSI-Devices liegen auf dem Bus 0 und können von 0 - 6 nummeriert werden. Diskettenlaufwerke werden etwas anders angesprochen und kennen die Modi Device oder File. Dateien müssen in ihrer Größe zu der jeweiligen Nettokapazität des einge-

stellten Diskettenlaufwerkes im BIOS passen. Auf Devices wird im raw-Modus zugegriffen, wobei die virtuelle Maschine das Gerät dann exklusiv verwendet. Es ist jedoch möglich, über das Player-Menü virtuelle und reale Disketten ein- und auszuschalten.

```
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "nat"
ethernet0.wakeOnPcktRcv = "FALSE"
usb.present = "TRUE"
ehci.present = "TRUE"
sound.present = "TRUE"
sound.fileName = "-1"
sound.autodetect = "TRUE"
svga.autodetect = "TRUE"
pciBridge0.present = "TRUE"
virtualHW.productCompatibility = "hosted"
RemoteDisplay.vnc.port = "0"
ethernet0.addressType = "generated"
ethernet0.pciSlotNumber = "32"
sound.pciSlotNumber = "33"
ehci.pciSlotNumber = "34"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:d9:cc:0d"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
tools.remindInstall = "TRUE"
```

USB reicht der Player vom Host an den Gast weiter. Der Anschluss von USB-Geräten ist dabei nicht auf bestimmte Ports des Hosts beschränkt. Die Soundausgabe wird in den darauf folgenden Zeilen konfiguriert. Das Audio-Device, an welches die Ausgaben des Gastes weitergeleitet werden, ist üblicherweise /dev/dsp. Die Verfügbarkeit wird mit der Variable sound.present markiert.

Die mit ethernet0.\* beginnenden Zeilen zeigen die möglichen Einstellungen für das erste virtuelle Ethernet-Interface. In der Beispielkonfiguration hat die Netzwerkkarte eine automatisch generierte Adresse erhalten. Möchten Sie die MAC-Adresse fest eintragen, sollten Sie ethernet0.addressType auf static stellen und ethernet0. address eine MAC-Adresse zuordnen. Diese Einstellungen ersetzen alle Einträge, die mit ethernet0.generated anfangen. Die bis zu drei Netzwerkkarten pro virtueller Maschine sind Ethernet-Karten der Intel-Pro/1000 MT-Familie. Das Gerät kann einund ausgeschaltet werden und kennt die Modi bridged, hostonly oder nat.

Die klassischen Peripherieschnittstellen wie serielle und parallele Ports stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Aus- und Eingaben können jeweils an ihre physikalisch real vorhandenen Entsprechungen in der Host-Maschine oder in Dateien des Host-Betriebssystems erfolgen. Serielle Schnittstellen erlauben zusätzlich Named Pipes. Sie sind im Beispiel nicht weiter aufgeführt.

## 15.3.8 Shared Folders

Die Shared Folders erlauben Ihnen in neueren Windows-Gastsystemen, über eine virtuelle Netzwerkumgebung direkt auf das darunter liegende Linux-Dateisystem zuzugreifen. Somit können Sie auf dem Windows-Gast Ihr Heimverzeichnis einbinden und Dateien zwischen Wirt und Gast übertragen. Einstellen können Sie diese bei den Einstellungen zur VM. Unter *Optionen* finden Sie dann die Eingaben zu Shared Folders (s. Abb. 15.15). Mit + *Add...* fügen Sie Shared Folders hinzu. Es können mehrere Shared Folders angegeben werden.

Virtual Machine Settings	
Hardware Options	
Setting Summary	Folder Sharing
General Windows Vista	O Disabled
▶ Power	Always <u>e</u> nabled
Shared Folders Enabled	O Enabled until <u>n</u> ext power off or suspend
Add a Shared Folder 🕘 🗖 🗙	☐ <u>M</u> ap as a network drive in guest OS
<u>N</u> ame	Folders
Home	
Host <u>P</u> ath	Name Host Path
/home/linux Browse	
Attributes	🛉 Add 😑 Entfernen 👔 Eigenschaften
⊡ <u>E</u> nabled	
Rea <u>d</u> -only	Shared folders expose your files to programs in the virtual machine. This may put your computer and your data at risk.
🔀 Hilfe 🐰 Abbrechen 🦿 OK	Only enable shared folders if you trust the virtual machine with your data.
Hilfe	💥 Abbrechen 🕞 Speichern

Abbildung 15.15: Shared Folders unter VMware Workstation

Danach können Sie die VM starten. Um unter Vista Shared Folders einzurichten, müssen Sie Vista zunächst starten. Danach gelangen Sie über *Start* • *Computer* in den *Windows Explorer*. Hier gelangen Sie über den Reiter *Netzlaufwerk zuordnen* in die Eingabemaske zum Verbinden von Netzlaufwerken. In das Feld *Ordner* geben Sie \\.host\ SharedFolders ein, um sich mit dem Shared Folder von VMware zu verbinden (s. auch Abb. 15.16 und Abb. 15.17).

#### 512 15.3 VMware Server, Player und Workstation



Abbildung 15.16: Shared Folders unter Vista einbinden

💮 🧐 Netzl	laufwerk verbinden	×
Welche	er Netzwerkordner soll zugeordnet werden?	
Bestimme hergestel	en Sie den Laufwerkbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung It werden soll:	
Laufwerk	: Z: •	
Ordner:	\\.host\Shared Folders	
	Beispiel: \\Server\Freigabe	
	Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen	
	Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen	
	Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und Bilder speichern können	
	Fertig stellen Abbrechen	

Abbildung 15.17: Lokaler Netzwerkpfad zu Shared Folders

Diese Einstellungen können auch über die Konfigurationsdatei (\*.vmx) verändert werden:

```
sharedFolder0.present = "TRUE"
sharedFolder0.enabled = "TRUE"
sharedFolder0.writeAccess = "TRUE"
sharedFolder0.writeAccess = "TRUE"
sharedFolder0.hostPath = "/home/linux"
sharedFolder0.guestName = "Home"
sharedFolder0.expiration = "never"
sharedFolder.maxNum = "1"
```

# 15.4 Xen 3

Xen wurde vor einigen Jahren an der Universität von Cambridge entwickelt. Die Entwickler gingen mit ihrer sogenannten Paravirtualisierung einen anderen Weg als VMware. Bei dieser Technik werden sowohl der Kernel der Wirts, als auch der Kernel des Gastes modifiziert, um kritische Instruktionen abzufangen. Der Nachteil dieser Technik war zu Beginn, dass nur Open-Source-Produkte als Gastsysteme dienen konnten. Deshalb engagierte sich Xen auch für die Einführung der Virtualisierungserweiterung in die Hardware. Seit deren Einführung vor wenigen Jahren können nun auch Gäste mit unveränderten Kerneln gestartet werden. Windows-Gäste sind somit möglich. Die Kernel des Wirts und der Gäste laufen bei dieser Virtualisierung nicht auf Ring 0, sondern jeweils auf Ring 1. Auf Ring 0 startet der Hypervisor, welcher von hier aus über die virtuellen Maschinen wacht. Somit ist der Wirt bereits eine virtuelle Maschine, welche auch Domain-0 genannt wird. Jedoch werden von hier aus die Gäste (Domain-U) über die Xen-Tools erstellt und gesteuert.



## 15.4.1 Installation

Xen lässt sich bei OpenSUSE 11 recht einfach mit YaST einrichten. Gehen Sie dort in das Untermenü *Virtualisierung*. Unter KDE sieht das folgendermaßen aus:

🔧 YaST-Kontrollzentrum @ lin	ux 🎱	_ 0	×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>H</u> ilfe			
Software	Hypervisor und Werkzeuge		
Hardware	installieren		
System			
Netzwerkgeräte			
Netzwerkdienste			
Novell AppArmor			
Sicherheit und Benutzer			
Virtualisierung			
Andere Andere			
Suchen			

Abbildung 15.19: Xen-Installation über Yast

Wenn Sie hier auf den Punkt *Hypervisor und Werkzeuge installieren* gehen, öffnet sich ein Fenster, welches die benötigte Software nachinstallieren will.

🔧 YaST2 <2> 🥝	7 🖬 🗙
Folgende Pakete müssen installiert werder	· 🔺
xen	
xen-libs	
vm-install	
kernel-xen	
virt-manager	▲ ▼
Installieren <u>V</u> erwerfen	

Abbildung 15.20: Erforderliche Software wird installiert

Führen Sie diese Anweisung aus. Nach erfolgreicher Installation fordert YaST Sie auf, Ihren Rechner neu zu starten.

Das der Hypervisor in Ring 0 geladen werden muss, ist ein Neustart notwendig. Über den Bootloader *Grub* kann diese Einstellung angepasst werden. Hier muss im Kernel-Feld der Xen-Kernel eingetragen werden. Der Wirtssystemkern und das Initial-RamFS werden als Parameter an den Xen-Kernel übergeben, welcher diese lädt. Über die Felder module werden diese definiert. OpenSUSE 11 stellt dies automatisch bei der Installation ein. Sie sollten jedoch überprüfen, ob diese Einstellungen vorgenommen wurden und richtig sind. Ein Xen-Menüeintrag kann folgendermaßen aussehen:

```
linux:~ > su
Passwort:
linux:~ > cat /boot/grub/menu.lst
...
```

```
title XEN -- openSUSE 11
   root (hd0,1)
   kernel /boot/xen.gz
   module /boot/vmlinuz-xen root=/dev/sda2 resume=/dev/sda1
   module /boot/initrd-xen
```

Im Beispiel sieht man, dass der Xen-Kernel im kernel-Feld definiert wird, während der Betriebssystemkern und das Initial-RamFS über die Felder module übergeben werden. Hierbei werden der Kernel und die Command-Line-Options im ersten module-Feld definiert und das Initial-RamFS im zweiten. Einstellungen wie vga=0x317 und splash=silent, welche zum Start des Bootsplashs benötigt werden, haben keine Auswirkung, da dieser beim Xen-Start nicht funktioniert. Sollte ein solcher Eintrag fehlen, generieren Sie nochmals das Initial-RamFS für Xen und passen Sie den Xen-Boot-Menüeintrag an. Dies erfolgt über YaST im Menü *System* • *Konfiguration des Bootloaders.* Das Initial-RamFS generieren Sie über mkinitrd. Nach dem Start des Hypervisors können Sie bereits Ihren ersten Gast erstellen.

```
linux:~ > su
Passwort:
linux:~ > mkinitrd
...
Kernel image: /boot/vmlinuz-2.6.25.16-0.1-xen
Initrd image: /boot/initrd-2.6.25.16-0.1-xen
Kernel Modules: xennet xenblk dock scsi_mod libata ahci sd_mod
usbcore ohci-hcd uhci-hcd ehci-hcd ff-memless hid usbhid mbcache jbd
ext3
Features: block usb resume.userspace resume.kernel
Bootsplash: No bootsplash for kernel flavor xen
```

# 15.5 Virtual Box von Innotek/SUN

Die Firma Innotek, inzwischen von Sun Microsystems übernommen, sammelte bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der Virtualisierung bei der Portierung und Programmierung von Virtual PC für Microsoft. Sie kam Anfang 2007 mit einer Open-Source-Version eines Virtualisierers auf den Markt. Das grafische Benutzer-Interface orientiert sich klar am Gewohnten für den Desktop und den Bereich der Softwareentwicklung. Ebenso wie die VMware-Produkte kann Virtual Box in einem Vollbild- und Fenstermodus ausgeführt werden. Eine Parallelinstallation mit anderen Virtualisierern, wie VMware Workstation, Player oder Server ist möglich.

Virtual Box verwendet ein eigenes, inkompatibles Format für seine Festplattendateien. In der bei OpenSUSE 11 installierbaren Version kann es mit VMware VMDK-Containern umgehen. Die virtuelle Hardware bietet das gewohnte Bild aus Intel-Mainboard, AC97-Soundkarte und AMD-PCnet32-Netzwerkkarte. Es setzt wie VMware auf eine eigene VGA-Implementierung.

#### 516 15.5 Virtual Box von Innotek/SUN

Wie die vorgestellten Varianten von VMware kennt Virtual Box *Shared Folders*: Damit können sich Host- und Gastsysteme gegenseitig Ordner freigeben, was einen einfacheren Datenaustausch erlaubt. Diese Fähigkeit können Sie beispielsweise mit der aktuellen Windows-Version nutzen.

Für die Steuerung der virtuellen Maschine stellt das Virtual Box-Paket mehrere Benutzerschnittstellen bereit:

- Ein Konsolenprogramm mit dem Namen VBoxManage, welches Sie über Optionen und Parameter steuern können. Dieses eignet sich daher zum Einbinden in automatisierte Umgebungen.
- Eine grafische Benutzerschnittstelle VirtualBox, die sich am Gewohnten dieser Softwareklasse orientiert und auf der Grafikbibliothek *Qt* basiert. Diese Schnittstelle realisiert noch nicht alle Optionen, die mit dem Konsolenprogramm umgesetzt sind.
- Ein Programm (VBoxSDL), welches die SDL-Bibliothek nutzt.
- Ein Remote-Desktop-Protocol-Server (VBoxVRDP), der in der Konsole abläuft. Auf diesen können Sie wegen des Session-Shadowings von mehreren Clients aus gleichzeitig zugreifen.